Erste Schritte mit AWS

– Computing-Grundlagen für Windows



Erste Schritte mit AWS: – Computing-Grundlagen für Windows

Copyright © 2013 Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

The following are trademarks or registered trademarks of Amazon: Amazon, Amazon.com, Amazon.com Design, Amazon DevPay, Amazon EC2, Amazon Web Services Design, AWS, CloudFront, EC2, Elastic Compute Cloud, Kindle, and Mechanical Turk. In addition, Amazon.com graphics, logos, page headers, button icons, scripts, and service names are trademarks, or trade dress of Amazon in the U.S. and/or other countries. Amazon's trademarks and trade dress may not be used in connection with any product or service that is not Amazon's, in any manner that is likely to cause confusion among customers, or in any manner that disparages or discredits Amazon.

All other trademarks not owned by Amazon are the property of their respective owners, who may or may not be affiliated with, connected to, or sponsored by Amazon.

Abstract

"AWS – Computing-Grundlagen für Windows" bietet eine Einführung in mehrere wichtige AWS-Services und -Komponenten: ihre Aufgaben, Gründe für ihre Maßgeblichkeit sowie ihre Verwendung auf einer Windows-Plattform. Darüber hinaus werden Sie durch die Schritte einer Bereitstellung geführt, die diese Architektur verwendet.

Table of Contents

Übersicht	. 1
Introduction to AWS	2
Computing-Ressourcen	2
Sicherheit	. 3
Skalierung	3
Überwachung	. 4
Netzwerk	. 4
Fehlertoleranz	5
Übersicht	. 5
Beispielarchitektur	. 7
Erste Schritte	8
Schritt 1: Registrieren Sie sich für den Service	9
Schritt 2: Installieren der Befehlszeilen-Tools	9
Schritt 3: Auswählen eines geeigneten AMI	10
Schritt 4: Starten einer Instance	11
Schritt 5: Bereitstellen der Anwendung	13
Herstellen einer Verbindung mit der Amazon EC2-Instance in Windows	14
Starten der Website mithilfe von IIS-Manager	15
Konfigurieren der Amazon EC2-Instance	16
Schritt 6: Erstellen eines benutzerdefinierten Amazon-Computerabbilds (AMI)	25
Schritt 7: Erstellen eines Elastic Load Balancers	26
Aktueller Stand	32
Schritt 8: Aktualisieren Ihrer Amazon EC2-Sicherheitsgruppe	32
Schritt 9: Starten von Amazon EC2-Instances mithilfe von Auto Scaling	33
Aktueller Stand	37
Schritt 10: Erstellen eines CloudWatch-Alarms	37
Aktueller Stand	43
Schritt 11: Bereinigen	45
Löschen eines CloudWatch-Alarms	46
Löschen des Elastic Load Balancers	46
Beenden Sie Ihre Amazon EC2-Instances in Ihrer Auto Scaling-Gruppe	47
Beenden Ihrer Instance	49
Löschen eines Schlüsselpaars	49
Löschen einer Amazon EC2-Sicherheitsgruppe	49
Preise	50
Amazon EC2-Kostenaufschlüsselung	50
Summe aller Kosten	54
Weitere Möglichkeiten zur Kosteneinsparung	55
Verwandte Ressourcen	58
Dokumentverlauf	60

Übersicht

Abstract

Beispiel für Computing-Grundlagen für Windows und Verwenden von AWS-Services zum Hosten von Webanwendungen.

Für die Bereitstellung eines beliebigen Anwendungstyps ist normalerweise folgende Vorgehensweise erforderlich:

- Sie richten einen Computer ein, der Ihre Anwendung ausführt.
- Sie schützen Ihre Anwendung und Ressourcen.
- Sie richten ein Netzwerk ein, damit Benutzer auf Ihre Anwendung zugreifen können.
- · Sie skalieren Ihre Anwendung.
- Sie überwachen Ihre Anwendung und Ressourcen.
- · Sie stellen sicher, dass Ihre Anwendung fehlertolerant ist.

In dieser Anleitung finden Sie eine Einführung in eine Reihe von wichtigen AWS-Services und -Komponenten, die Sie bei der Bereitstellung dieser grundlegenden Anforderungen unterstützen. Sie erfahren mehr über diese wesentlichen Services, warum sie bei der Bereitstellung einer Webanwendung so wichtig sind, und wie Sie sie verwenden.

Um Ihnen die Kenntnisse über AWS-Services leichter zu vermitteln, überarbeiten wir eine Beispielarchitektur einer auf AWS gehosteten Webanwendung und führen Sie durch die Schritte zur Bereitstellung von DNN Platform. (Bei DNN handelt es sich um ein quelloffenes Content Management System.) Sie können dieses Beispiel bei Bedarf an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Am Ende dieser schrittweisen Anleitung sollten Sie die folgenden Aufgaben ausführen können:

- Registrieren bei AWS.
- Starten und Schützen von DNN Platform, Herstellen einer Verbindung mit DNN Platform und Bereitstellen von DNN Platform an einen Computer in der Cloud
- Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage eines Computers, der die erforderliche Hardware, Software und Konfiguration enthält.
- Einrichten eines Load Balancers zum Verteilen des Datenverkehrs über mehrere Computer in der Cloud
- Skalieren der Flotte von Computern in der Cloud
- Überwachen der Fehlerfreiheit Ihrer Anwendung und Computer

Bereinigen Ihrer AWS-Ressourcen

Wenn Sie tiefere Einblicke in bewährte Methoden für AWS und die verschiedenen von AWS gebotenen Optionen erhalten möchten, empfehlen wir, dass Sie *Webanwendungshosting: Bewährte Methoden* in den AWS Cloud Computing-Whitepapers lesen.

Wenn Sie eine schnellere und einfachere Methode zur Bereitstellung Ihrer Webanwendungen suchen, können Sie einen Anwendungsverwaltungs-Service verwenden. AWS-Anwendungsverwaltungs-Services helfen Ihnen bei der Nutzung anderer AWS-Services und Sie müssen sie nicht mehr einzeln getrennt und manuell verwalten:

- Mit AWS Elastic Beanstalk können Sie sich auf den Code konzentrieren, während der Service den Rest verwaltet.
- AWS OpsWorks bietet Ihnen die Flexibilität, Ihren eigenen Software-Stack zu definieren und eine Reihe von Anwendungen und Architekturen bereitzustellen, zu betreiben und zu automatisieren.

Weitere Informationen zur Bereitstellung und Ressourcenverwaltung auf AWS finden Sie unter Bereitstellung und Verwaltung bei AWS.

Wenn Sie in diesem Handbuch nicht die gewünschten Informationen finden, schauen Sie in den folgenden Dokumenten nach:

- Erste Schritte mit AWS Liefert Informationen über Amazon Web Services, einschließlich hilfreicher Links.
- Getting Started with AWS Free Usage Tier Liefert Informationen über die ersten Schritte zur Verwendung des kostenlosen Nutzungskontingents.
- Hosten von Websites auf Amazon S3 im Entwicklerhandbuch f
 ür Amazon Simple Storage Service Bietet eine exemplarische Vorgehensweise zum raschen Bereitstellen einer statischen Website, die nicht die Ausf
 ührung einer Anwendung erfordert.
- Erste Schritte mit AWS CloudFormation im AWS CloudFormation User Guide Erleichtert Ihnen den Einstieg in die Verwendung einer Blog-Beispielvorlage von WordPress in der AWS CloudFormation. Sie müssen dabei die Reihenfolge, in der die AWS-Services bereitgestellt werden, und die erforderlichen Feinheiten, damit die Abhängigkeiten funktionieren, nicht selbst herausfinden.
- Hosten einer Getting Started with AWS-Webanwendung für Microsoft Windows Bietet eine detailliertere schrittweise Anleitung, die mehr Services nutzt, wie Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon CloudFront, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) und Amazon Route 53.
- Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Microsoft Windows Enthält Informationen, die Ihnen die ersten Schritte mithilfe von Amazon EC2-Instances erleichtern, auf denen das Microsoft Windows Server-Betriebssystem ausgeführt wird.

Introduction to AWS

Wenn Sie für die Ausführung einer Webanwendung verantwortlich sind, finden Sie eine Reihe von Infrastruktur- und Architekturproblemen vor, für die AWS einfache, nahtlose und kostengünstige Lösungen bietet. Dieser Abschnitt enthält eine Liste von Amazon Web Services und Komponenten. Es wird erklärt, was diese Services und Komponenten zur Bewältigung der Herausforderungen beitragen können, die in dieser Beispiellösung gestellt werden. Dabei nehmen wir eine Unterteilung in die folgenden Abschnitte vor: Computerressourcen, Sicherheit, Überwachung, Netzwerk und Fehlertoleranz.

Computing-Ressourcen

Wenn Sie eine lokale Lösung bereitstellen, müssen Sie einen Computer mit einem Betriebssystem, Software und Hardware kaufen, die Ihre Anforderungen erfüllen. Bei der Bereitstellung Ihrer Lösung auf Amazon Web Services wählen Sie ein Amazon-Computerabbild (AMI) aus und verwenden dieses dann zum Bereitstellen eines virtuellen Servers, der als Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)-Instance bezeichnet wird. Ein AMI ist eine Vorlage, die eine Softwarekonfiguration (z. B. Betriebssystem, Anwendungsserver und Anwendungen) enthält. Ein AMI kann z. B. die gesamte Software enthalten, um als Webserver zu fungieren (z. B. Windows Server, IIS und Ihre Website). Amazon und die Amazon EC2-Community stellen eine große Auswahl von öffentlichen AMIs bereit. Sie können ein AMI auswählen, das Ihren Anforderungen am ehesten entspricht, und dieses dann anpassen. Sie können diese benutzerdefinierte Konfiguration in einem anderen AMI speichern, mit dem Sie bei Bedarf neue Amazon EC2-Instances starten können.

Die Speicherung kann ein zentraler Bestandteil einer Amazon EC2-Instance oder eine unabhängige Komponente sein, deren Lebensdauer getrennt von der Lebensdauer der Instance verwaltet wird. Für jede Speicherstrategie gibt es AMIs, und Sie müssen entscheiden, welchen Typ Sie verwenden möchten. Wenn Sie Ihre Amazon EC2-Instances starten, können Sie die Daten des Root-Geräts auf dem Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oder auf dem lokalen Instance-Speicher ablegen. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ist ein dauerhaftes Speicher-Volume auf Blockebene, das an eine einzige laufende Amazon EC2-Instance angehängt werden kann. Amazon EBS-Volumes verhalten sich wie unformatierte, externe Block-Geräte, die Sie anhängen können. Sie existieren unabhängig von der Betriebsdauer einer Amazon EC2-Instance. Alternativ dazu gibt es den lokalen Instance-Speicher, der als temporäres Speicher-Volume nur während der Lebensdauer der Instance existiert. Sie können Amazon EBS-gestützte Instances für Web- oder Datenbankserver verwenden, die den Status lokal speichern und für die die Daten verfügbar sein müssen, auch wenn die zugeordnete Instance abstürzt. Sie können die vom Amazon Instance-Speicher gestützten Instances zur Verwaltung des Datenverkehrs auf großen Websites verwenden, auf denen jede Instance einen Klon darstellt. So können Sie Instances kostengünstig starten, wenn keine Daten auf dem Root-Gerät gespeichert sind. So können die zwei Hauptunterschiede zwischen diesen AMIs zusammengefasst werden:

- Sie können eine Amazon EBS-gestützte Instance anhalten und neu starten. Eine vom Amazon EC2-Instance-Speicher gestützte Instance kann jedoch nur ausgeführt oder beendet werden.
- Standardmäßig gehen alle Daten auf dem Instance-Speicher verloren, wenn die Instance ausfällt oder beendet wird. Daten auf Amazon EBS-gestützten Instances sind auf einem Amazon EBS-Volume gespeichert, damit keine Daten verloren gehen, wenn die Instance beendet wird.

Weitere Informationen über die Unterschiede zwischen Instance-Speicher-gestützten und Amazon EBSgestützten Instances finden Sie unter Grundlagen zu Amazon EBS-gestützten AMIs und Instances im Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.

Sicherheit

Wenn Sie einen Computer gekauft haben, müssen Sie normalerweise ein Passwort erstellen, um darauf zugreifen zu können. In AWS dient das Schlüsselpaar zur Verbindungsherstellung mit Ihrer Instance. Nachdem Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance hergestellt haben, ändern Sie Ihr Passwort auf die gleiche Weise wie auf dem lokalen Computer. Mit diesem Passwort melden Sie sich jedes Mal bei Ihrer Instance an.

Wenn Sie Ihre Anwendung bereitstellen, sollten Sie Ihr System schützen. Für eine lokale Bereitstellung geben Sie normalerweise die Ports und die Protokolle an, mit denen die Benutzer auf Ihre Anwendung zugreifen können. In AWS gehen Sie auf die gleiche Weise vor. AWS verfügt über Sicherheitsgruppen, die wie eingehende Netzwerk-Firewalls fungieren, sodass Sie festlegen können, welche Benutzer über welche Ports auf Ihre Amazon EC2-Instance zugreifen können.

Skalierung

Möglicherweise stellen Sie fest, dass der Anwendungsdatenverkehr im Tagesverlauf schwankt. Zum Beispiel liegen die Spitzenzeiten mit hohem Datenverkehrsaufkommen zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Zu den anderen Tageszeiten ist es wesentlich niedriger. Da sich das Datenverkehrsaufkommen ändert, wäre

es ratsam, die Anzahl der Computer, auf denen Ihre Anwendung ausgeführt wird, entsprechend diesen Änderungen kontinuierlich anzupassen. Auto Scaling kann Instances für Sie gemäß den festgelegten Richtlinien automatisch starten und beenden. Wenn Sie ein AMI als Grundlage definiert haben, startet Auto Scaling neue Instances mit genau derselben Konfiguration. Auto Scaling kann Ihnen auch Benachrichtigungen senden, wenn Instances hinzugefügt oder entfernt werden.

Überwachung

Sie müssen stets die aktuelle Leistung und den aktuellen Status Ihrer Ressourcen kennen. Wenn die Ressourcen nicht den geeigneten Status aufweisen, den Datenverkehr nicht verarbeiten können oder inaktiv sind, müssen Sie darüber informiert werden, damit Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Amazon CloudWatch dient zur Überwachung der AWS-Cloudressourcen und der auf AWS ausgeführten Anwendungen. Sie können Metriken erfassen und nachverfolgen, die Daten analysieren und unverzüglich reagieren, um den reibungslosen Betrieb Ihrer Anwendungen und Ihres Geschäfts zu gewährleisten. Sie können anhand der Informationen von Amazon CloudWatch die Richtlinien anwenden, die Sie mithilfe von Auto Scaling festlegen. Sie können zum Beispiel einen Alarm erstellen, der Sie benachrichtigt, wenn die CPU-Auslastung 95 % überschreitet. Wenn der Grenzwert überschritten wird, löst Amazon CloudWatch einen Alarm aus und Auto Scaling ergreift anhand der von Ihnen festgelegten Richtlinie entsprechende Maßnahmen. In diesem Beispiel startet Auto Scaling eine neue Instance, um die höhere Last verarbeiten zu können. Gleichermaßen können Sie einen Alarm festlegen, der Sie benachrichtigt, wenn die CPU-Auslastung unter einen bestimmten Grenzwert fällt. In diesem Fall könnte Auto Scaling eine Instance beenden, sodass Sie Kosten einsparen.

Sie können den Status Ihrer Instances überwachen, indem Sie Statusüberprüfungen und geplante Ereignisse für Ihre Instances anzeigen. Mit automatischen von Amazon EC2 durchgeführten Statusüberprüfungen lässt sich erkennen, ob bestimmte Probleme Ihre Instances beeinflussen. Anhand der Daten der Statusüberprüfungen zusammen mit den durch Amazon CloudWatch gewonnenen Daten erhalten Sie einen tiefgreifenden Einblick in die Funktionalität Ihrer jeweiligen Instances.

Sie können auch den Status der bestimmten Ereignisse einsehen, die für Ihre Instances geplant sind. Geplante Ereignisse liefern Informationen zu anstehenden Aktivitäten (wie beispielsweise das Neustarten oder Beenden einer Instance), die für Ihre Instances geplant sind, zusammen mit den geplanten Startund Endzeiten des jeweiligen Ereignisses. Weitere Informationen zum Instance-Status erhalten Sie unter Monitoring the Status of Your Instances im Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.

Netzwerk

Wenn Sie mehrere Computer zum Hosten Ihrer Webanwendung benötigen, müssen Sie den Datenverkehr auf diesen Computern entsprechend ausgleichen und gleichmäßig verteilen. Elastic Load Balancing bietet diesen Service genauso wie ein lokaler Load Balancer. Sie können einen Load Balancer einer Auto Scaling-Gruppe zuordnen. Während Instances gestartet und beendet werden, leitet der Load Balancer den Datenverkehr automatisch an die laufenden Instances weiter. Elastic Load Balancing führt auch Zustandsprüfungen für jede Instance durch. Wenn eine Instance nicht reagiert, kann der Load Balancer den Datenverkehr automatisch an die fehlerfreien Instances umleiten.

AWS weist Ihren AWS-Ressourcen wie Elastic Load Balancer und Amazon EC2-Instances eine URL zu. Möglicherweise möchten Sie jedoch eine URL haben, die spezifischer und leichter zu merken ist, z. B. www.example.com. Hierzu müssen Sie einen Domain-Namen von einer Domain-Vergabestelle kaufen. Nach dem Kauf können Sie mit Amazon Route 53 Ihren Domain-Namen Ihrer AWS-Bereitstellung zuordnen.

Möglicherweise möchten Sie ein privates, isoliertes Netzwerk bereitstellen. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ermöglicht die Bereitstellung eines privaten, isolierten Bereichs der Amazon Web Services (AWS)-Cloud, in dem Sie AWS-Ressourcen in einem von Ihnen definierten virtuellen Netzwerk ausführen können. Wenn Sie zum Beispiel eine Multi-Tier-Webanwendung hosten, sollten Sie die Netzwerkkonfiguration so anpassen, dass Ihre Webserver öffentlich sind und sich Ihre Datenbank und Anwendungsserver in einem privaten Subnetz ohne Internetzugang befinden. Anwendungsserver und Datenbanken sind nicht direkt über das Internet zugänglich, können jedoch über eine NAT-Instance auf das Internet zugreifen, um beispielsweise Patches herunterzuladen.

Sie können den Zugriff zwischen Servern und Subnetzen mittels Filterung eingehender und ausgehender Datenpakete steuern, die von Netzwerk-Zugriffskontrolllisten und Sicherheitsgruppen bereitgestellt wird. Im Folgenden sind einige andere Fälle aufgeführt, in denen Sie Amazon VPC verwenden sollten:

- Hosten skalierbarer Webanwendungen in der AWS-Cloud, die mit Ihrem Rechenzentrum verbunden sind
- Einbeziehen des Unternehmensnetzwerks in die Cloud
- · Notfallwiederherstellung

Weitere Informationen zu den ersten Schritten mithilfe von Amazon VPC finden Sie unter Get Started with Amazon VPC im Handbuch "Erste Schritte" für Amazon Virtual Private Cloud.

Fehlertoleranz

Um Ihre Webanwendung fehlertolerant zu machen, müssen Sie in Betracht ziehen, Ihre Computer an verschiedenen physischen Standorten bereitzustellen. Für eine lokale Lösung kann sich die Verwaltung von Hardware an verschiedenen physischen Standorten als kostspielig erweisen. AWS bietet Ressourcen in verschiedenen Availability Zones und Regionen. Availability Zones sind vergleichbar mit Rechenzentren. Sie können mehrere Instances in unterschiedlichen Availability Zones ausführen. Wenn eine Availability Zone ausfällt (z. B. aufgrund einer Naturkatastrophe) wird sämtlicher Datenverkehr an eine andere Availability Zone umgeleitet. Jede Region enthält mehrere Availability Zones.

Ein noch größerer Vorteil ergibt sich, wenn die Instances über Regionen verteilt werden. Wenn eine Region mit sämtlichen Availability Zones komplett ausfällt, wird der Datenverkehr an eine andere Region umgeleitet.

Übersicht

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Herausforderungen zusammengefasst, auf die Sie bei der Entwicklung einer einfachen Webanwendung stoßen, sowie die AWS-Services, die diese Herausforderungen angehen.

Herausforderung	Amazon Web Services	Vorteil
Es sind Computer erforderlich, auf denen Ihre Anwendung ausgeführt wird.	Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)	Amazon EC2 führt den Webserver und die Anwendungsserver aus.
Eingehender Datenverkehr muss zur Maximierung der Leistung gleichmäßig auf Computern verteilt werden.	Elastic Load Balancing	Elastic Load Balancing unterstützt Zustandsprüfungen auf Hosts, Verteilung des Datenverkehrs an Amazon EC2-Instances in mehreren Availability Zones sowie dynamisches Hinzufügen und Entfernen von Amazon EC2-Hosts aus der lastenverteilten Rotation.

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Übersicht

Herausforderung	Amazon Web Services	Vorteil
Server müssen bereitgestellt werden, um Kapazitäten zu Spitzenzeiten zu verarbeiten, zu anderen Zeiten werden die nicht genutzten Zyklen jedoch verschwendet.	Auto Scaling	Auto Scaling erstellt Kapazitätsgruppen von Servern, die bei Bedarf vergrößert oder verkleinert werden können.
Server müssen auf Leistung und Zustand überwacht werden.	Amazon CloudWatch	Amazon CloudWatch meldet Metrikdaten für Amazon EC2-Instances, die dann von Auto Scaling verwendet werden.
Anwendungen benötigen möglicherweise einen persistenten Speicher.	Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)	Amazon EBS bietet ein persistentes Dateisystem für Web- und Anwendungsserver.

In der folgenden Tabelle werden zusätzliche Herausforderungen zusammengefasst, auf die Sie bei der Entwicklung einer einfachen Webanwendung stoßen, sowie die AWS-Komponenten, die diese Herausforderungen angehen.

Herausforderung	AWS-Komponente	Vorteil
Es ist ein sicherer Mechanismus zum Herstellen einer Verbindung mit dem Computer erforderlich.	Amazon-Schlüsselpaar	Schlüsselpaare sind Sicherheitsanmeldeinformationen, die Passwörtern entsprechen. Sie dienen zur sicheren Anmeldung bei einer ausgeführten Instance.
Sicherheit muss gewährleistet werden, um Anwendungsserver vor böswilligen Benutzern von außen zu schützen.	Amazon-Sicherheitsgruppe	Mit einer Amazon-Sicherheitsgruppe erhalten Sie Kontrolle über die Protokolle, Ports und Quell-IP-Adressbereiche, die zum Zugriff auf Ihre Amazon EC2-Instances berechtigt sind.
Bei der Entwicklung muss Failover berücksichtigt werden.	Availability Zones	Availability Zones sind eigenständige Standorte, die so konzipiert wurden, dass Sie vor Fehlern in anderen Availability Zones geschützt sind. Jede Availability Zone bietet eine kostengünstige Netzwerkkonnektivität mit geringer Latenz zu anderen Availability Zones in der gleichen Region.

Beispielarchitektur

Das folgende Diagramm zeigt eine Beispielarchitektur, die die im vorherigen Abschnitt erwähnten AWS-Ressourcen verwendet.



Als Beispiel führen wir Sie durch die Schritte einer Bereitstellung einer einfachen Webanwendung. Wenn Sie eine andere Aufgabe ausführen, können Sie diese Beispielarchitektur an Ihre spezifische Situation anpassen. In diesem Diagramm führen Amazon EC2-Instances in einer Sicherheitsgruppe den Anwendungs- und Web-Server aus. Die Amazon EC2-Sicherheitsgruppe fungiert als äußere Firewall für die Amazon EC2-Instances. Eine Auto Scaling-Gruppe verwaltet eine Flotte von Amazon EC2-Instances, die zum Abarbeiten der auftretenden Last automatisch hinzugefügt oder entfernt werden kann. Diese Auto Scaling-Gruppe umfasst zwei Availability Zones zum Schutz vor potenziellen Fehlern in einer der Availability Zones. Um den Datenverkehr gleichmäßig auf die Amazon EC2-Instances zu verteilen, wird ein Elastic Load Balancer mit der Auto Scaling-Gruppe verknüpft. Wenn die Auto Scaling-Gruppe Instances startet oder beendet, um auf Laständerungen zu reagieren, passt sich der Elastic Load Balancer automatisch entsprechend an.

Eine schrittweise Anleitung zum Aufbau dieser Architektur finden Sie unter Erste Schritte (p. 8). In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die folgenden Aufgaben ausführen können:

- · Registrieren bei AWS.
- Starten von DotNetDuke, Herstellen einer Verbindung mit DotNetDuke und Bereitstellen von DotNetDuke an Amazon EC2-Instances
- Erstellen eines benutzerdefinierten Amazon-Computerabbilds (AMI)
- Einrichten eines Elastic Load Balancers zum Verteilen des Datenverkehrs an Ihre Amazon EC2-Instances
- · Automatisches Skalieren Ihrer Flotte von Instances mithilfe von Auto Scaling.
- Überwachen Ihrer AWS-Ressourcen mithilfe von Amazon CloudWatch
- Bereinigen Ihrer AWS-Ressourcen

Erste Schritte

Abstract

Anhand eines exemplarischen Beispiels lernen Sie im Folgenden die Schritte zum Bereitstellen Ihrer Webanwendung mithilfe der grundlegenden AWS-Services in einer Windows-Umgebung kennen.

Topics

- Schritt 1: Registrieren Sie sich für den Service (p. 9)
- Schritt 2: Installieren der Befehlszeilen-Tools (p. 9)
- Schritt 3: Auswählen eines geeigneten AMI (p. 10)
- Schritt 4: Starten einer Instance (p. 11)
- Schritt 5: Bereitstellen der Anwendung (p. 13)
- Schritt 6: Erstellen eines benutzerdefinierten Amazon-Computerabbilds (AMI) (p. 25)
- Schritt 7: Erstellen eines Elastic Load Balancers (p. 26)
- Schritt 8: Aktualisieren Ihrer Amazon EC2-Sicherheitsgruppe (p. 32)
- Schritt 9: Starten von Amazon EC2-Instances mithilfe von Auto Scaling (p. 33)
- Schritt 10: Erstellen eines CloudWatch-Alarms (p. 37)
- Schritt 11: Bereinigen (p. 45)

Nehmen wir an, Sie möchten DNN Platform bereitstellen, wobei es sich um ein quelloffenes Content Management-System (CMS) handelt. Die ersten Schritte sind einfach und für die meisten Aufgaben können wir die AWS Management Console verwenden. In diesem Thema lernen Sie die Schritte kennen, die zum Bereitstellen Ihrer Webanwendung an AWS erforderlich sind. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für die Bereitstellung Ihrer Webanwendung. Diese schrittweise Anleitung orientiert sich an bewährten Methoden und verwendet mehrere der Kern-Services, damit Sie sehen können, wie sie zusammenarbeiten.

Bevor Sie mit der Bereitstellung der DNN Platform mithilfe von AWS beginnen, müssen Sie sich mit einem AWS-Konto anmelden und die Befehlszeilen-Tools für Auto Scaling installieren. Durch die Anmeldung bei AWS erhalten Sie Zugriff auf alle Services. Sie bezahlen jedoch nur für solche, die Sie auch tatsächlich nutzen.

Nachdem Sie sich angemeldet haben, suchen Sie ein geeignetes AMI, das Ihren Hardware- und Software-Anforderungen entspricht. Mit diesem AMI starten Sie eine Amazon EC2-Instance. Beim Start Ihrer Amazon EC2-Instance erstellen Sie ein neues Schlüsselpaar und eine Sicherheitsgruppe. Die Sicherheitsgruppe regelt, wer auf die Amazon EC2-Instance zugreifen darf. Ohne das Schlüsselpaar ist keine Verbindung mit der Amazon EC2-Instance möglich. Ist Ihre Instanz aktiv und gesichert, installieren Sie abschließend die erforderliche Software und konfigurieren Sie dann die DNN Platform-Anwendung. Zum leichteren Start neuer, bereits konfigurierter Amazon EC2-Instances erstellen Sie ein benutzerdefiniertes AMI als neue Grundlage.

Dann erstellen Sie einen Elastic Load Balancer, der den Datenverkehr auf mehrere Instances verteilt. Anschließend ändern Sie Ihre Sicherheitsgruppe, damit diese HTTP-Datenverkehr nur vom Load Balancer und nicht von jeder Adresse akzeptiert. Sie erstellen den Elastic Load Balancer vor dem Starten Ihrer Instances, sodass Sie Ihre Auto Scaling-Gruppe mit Elastic Load Balancer verknüpfen können. Auf diese Weise kann der Load Balancer die Weiterleitung des Datenverkehrs an deaktivierte Instances automatisch beenden bzw. eine Datenverbindung mit neu gestarteten Instances einrichten.

Zu diesem Zeitpunkt verwenden Sie Auto Scaling zum Starten Ihrer Amazon EC2-Instances. Sie erstellen eine Auto Scaling-Richtlinie, die Auto Scaling anweist, wann die Anzahl von Instances in Ihrer Gruppe erhöht oder verringert werden soll.

Zum Abschluss erstellen Sie einen CloudWatch-Alarm, mit dem die Instances in Ihrer Auto Scaling-Gruppe überwacht werden und die Auto Scaling-Gruppe angewiesen wird, wann die Richtlinie anzuwenden ist.

Da es sich hierbei um eine Beispielbereitstellung handelt, sollten Sie alle von Ihnen erstellen AWS-Ressourcen beenden. Sobald Sie eine AWS-Ressource beenden, fallen keine Gebühren mehr hierfür an.

Schritt 1: Registrieren Sie sich für den Service

Wenn Sie noch kein AWS-Konto haben, müssen Sie eines eröffnen. Mit Ihrem AWS-Konto haben Sie Zugriff auf alle Services, aber es werden Ihnen nur die Ressourcen in Rechnung gestellt, die Sie nutzen. Für dieses Beispiel werden die Gebühren minimal sein.

Um sich für AWS anzumelden:

- 1. Gehen Sie zu http://aws.amazon.com/ und klicken Sie auf Anmelden.
- 2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie werden per E-Mail von AWS benachrichtigt, wenn Ihr Konto aktiv ist und verwendet werden kann.

Sie können über Ihr AWS-Konto Ressourcen innerhalb von AWS bereitstellen und verwalten. Wenn Sie anderen Personen den Zugriff auf Ihre Ressourcen erlauben, möchten Sie wahrscheinlich kontrollieren, wer Zugriff hat und was er tun kann. AWS Identity and Access Management (IAM) ist ein Webservice, der den Zugriff auf Ihre Ressourcen durch andere Leute steuert. In IAM erstellen Sie Benutzer, die andere Leute verwenden können, um Zugriff und Berechtigungen zu erhalten, die Sie definieren. Weitere Informationen zu IAM finden Sie unter Verwendung von IAM.

Schritt 2: Installieren der Befehlszeilen-Tools

Abstract

Installieren Sie die Befehlszeilen-Tools für Auto Scaling, sodass Sie mit der Erstellung Ihrer AWS-Ressourcen beginnen können.

Wir müssen einige Befehlszeilen-Tools für Auto Scaling installieren. Hierdurch können Sie vor allem die Nutzung von gebührenpflichtigen Services minimieren.

Zum Installieren der Auto Scaling-Befehlszeilen-Tools auf Ihrem lokalen Computer rufen Sie Using the Command Line Tools im *Entwicklerhandbuch für Auto Scaling* auf. Nachdem Sie die Befehlszeilen-Tools

installiert haben, probieren Sie einige Befehle aus, um sicherzustellen, dass sie funktionieren. Geben Sie beispielsweise an der Eingabeaufforderung den Befehl as-cmd ein.

PROMPT>as-cmd

Dieser Befehl gibt eine Liste aller Auto Scaling-Befehle mit ihren Beschreibungen zurück. Die Ausgabe sollte wie in der folgenden Abbildung oder ähnlich aussehen.

Start Command Prompt with Ruby		83
C:\Ruby192\AutoScaling-2011-01-01\AutoScali Command Name	ng-1.0.39.0\bin>as-cmd Description	-
Command Name as-create-auto-scaling-group as-create-launch-config as-create-or-update-trigger as-delete-launch-config as-delete-launch-config as-delete-launch-config as-delete-launch-config as-delete-scheduled-action as-delete-scheduled-action as-delete-scheduled-action as-delete-scheduled-action as-describe-auto-scaling-groups as-describe-auto-scaling-instances as-describe-auto-scaling-notification-types as-describe-auto-scaling-notification-types as-describe-notification-configurations as-describe-process-types as-describe-process-types as-describe-scheduled-actions as-describe-scheduled-actions as-describe-scheduled-actions as-describe-scheduled-actions as-describe-scheduled-actions as-describe-triggers as-describe-trics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-enable-metrics-collection as-ent-colicy as-put-scheduled-update-group-action as-set-instance-health as-uspend-processes as-terminate-instance-in-auto-scaling-group as-update-auto-scaling-group	Description Greate a new auto scaling group Greates a new launch config Greates a new launch config Greates a new trigger or updates an existing trigger. Delete the specified auto scaling group Delete the specified notification configuration Delete the specified notification configuration Delete the specified policy Delete the specified scheduled action Delete the specified scheduled action Describes all policy adjustment types. Describes the specified auto scaling group(s) Describes the specified auto scaling instance(s) Describes the specified auto configurations Describes all motification given auto-scaling groups Describes all metric colle metric granularity types. Describes all motification given auto-scaling groups Describes all scaling process types. Describes all scaling process types. Describes a trigger including its internal state. Disable collection of AutoScaling group metrics Executes the specified policy Greates or updates a scheduled update group action Resumes all suspended scal given auto scaling group. Set the desired capacity of the auto scaling group. Set the desired capacity of the auto scaling group. Set the health of the instance Suspends all scaling proce given auto scaling group. Set the version of the CLI tool and the API.	ili ili
For help on a specific command, type '	commandname>help'	-
		▶

Nachdem Sie die Befehlszeilen-Tools installiert haben, können Sie mit der Erstellung Ihrer AWS-Ressourcen beginnen. Fahren Sie mit Schritt 3: Auswählen eines geeigneten AMI (p. 10) fort, um zu erfahren, wie Sie ein geeignetes AMI auswählen. Mit diesem AMI starten Sie Ihre Amazon EC2-Instance. Es dient auch als Grundlage zum Erstellen Ihres eigenen benutzerdefinierten AMI.

Schritt 3: Auswählen eines geeigneten AMI

Abstract

Suchen Sie ein geeignetes Amazon-Computerabbild (AMI), das Sie für Ihre Anwendungen und Rollenbesonderheiten konfigurieren können.

Ein Amazon-Computerabbild (AMI) entspricht in etwa einer Abbildversion Ihres Servers. Normalerweise beginnen Sie mit einem von Amazon bereitgestellten Basisabbild, von dem Sie eine Instance starten sowie die Anwendung und Rollenbesonderheiten konfigurieren und das Sie dann für einen schnellen Start und eine rasche Skalierbarkeit in Ihrem eigenen AMI bündeln. Hierdurch kann das AMI als Webserver (z. B. Windows Server, IIS und Ihre Website) oder als eine andere Rolle vorkonfiguriert werden.

Amazon und die Amazon EC2-Community stellen eine große AMI-Auswahl bereit. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der AWS-Website unter Amazon-Computerabbilder (AMIs).

Verwenden Sie die AWS Management Console (unter "http://console.aws.amazon.com") zur Suche nach AMIs, die bestimmte Kriterien erfüllen, und starten Sie dann die Instances dieser AMIs. Sie können damit zum Beispiel die von Amazon bereitgestellten AMIs, die AMIs der EC2-Community oder AMIs, die bestimmte Betriebssysteme verwenden, anzeigen.

In dieser schrittweisen Anleitung verwenden wir ein Amazon Windows-AMI, auf dem Windows Server 2008 R2 SP1, SQL Server Express 2008 R2 und IIS installiert wurden. Um ein geeignetes AMI für diese zu wählen, muss IIS auf dem AMI installiert sein. Weitere Informationen zu Windows-AMIs finden Sie im *Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Microsoft Windows* unter Amazon Windows AMI Basics.

Wählen Sie ein geeignetes AMI wie folgt:

- 1. Öffnen Sie die Amazon EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
- 2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf AMIs.
- 3. Wählen Sie in den Filter-Listen die Einträge Public images, dann Amazon images und dann Windows. Damit beschränken Sie die Anzeige auf AMIs, die durch Amazon Web Services bereitgestellt werden.
- 4. Wählen Sie ein AMI, das Windows Server 2008 R2, IIS und SQL Express ausführt. Hierzu müssen Sie ein AMI auswählen und dann die Registerkarte Description unter der Liste lesen. Klicken Sie mit einem geeigneten ausgewählten AMI auf Launch.

Dieses AMI dient als Grundlage. Mit einem Klick auf Launch rufen Sie den Startassistenten auf, der Ihre Instance konfiguriert und dann startet. In Schritt 4: Starten einer Instance (p. 11) führen wir Sie schrittweise durch den Assistenten.

Schritt 4: Starten einer Instance

Abstract

Starten Sie eine Amazon EC2-Instance mit Ihrem konfigurierten AMI.

Sie sind nun bereit zum Starten einer Amazon EC2-Instance mithilfe des AMI, das Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben. Zum Starten einer Instance sind folgende Aufgaben auszuführen:

- Konfigurieren der Instance
- · Erstellen eines Schlüsselpaares
- Erstellen einer Sicherheitsgruppe.
- Starten der Instance

Im vorherigen Schritt haben Sie ein AMI ausgewählt und mit einem Klick auf Launch den Startassistenten aufgerufen. EC2 ermöglicht den Start einer Instance aber noch auf eine andere Weise. Wenn Sie im linken Navigationsbereich auf Instances und dann auf Launch Instance klicken, wird der Startassistent ebenfalls aufgerufen.

Da wir bereits im vorherigen Schritt ein AMI ausgewählt haben, wird der Assistent mit dem zweiten Schritt Choose an Instance Type geöffnet.

Important

Nachdem Sie die Instance gestartet haben, ist sie aktiv. Für die Instanz fallen die standardmäßigen Amazon EC2 Nutzungsgebühren an, bis Sie sie in der letzten Aufgabe dieser Übung beenden. Wenn Sie diese schrittweise Anleitung in einer Sitzung abschließen, sind die Gesamtkosten minimal (meistens weniger als ein Dollar). Weitere Informationen über Amazon EC2-Nutzungsgebühren finden Sie auf der Amazon EC2-Produktseite. Starten Sie Amazon EC2-Instances wie folgt:

1. Wählen Sie auf der Seite Choose an Instance Type den Instance-Typ m1.large aus und klicken Sie dann auf Next: Configure Instance Details.

×	Tip
---	-----

Wenn der Instance-Typ "m1.large" nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass die Kategorie All instances ausgewählt ist.

- 2. Übernehmen Sie auf den nächsten Seiten des Assistenten die Standardeinstellungen und klicken Sie auf Next, bis die Seite Configure Security Group angezeigt wird.
- 3. Erstellen einer Sicherheitsgruppe:

Eine Sicherheitsgruppe definiert Firewall-Regeln für Ihre Instances. Diese Regeln legen fest, welcher eingehende Netzwerkverkehr zu Ihrer Instanz geliefert werden soll (z.B. Webverkehr auf Port 80 akzeptieren). Der gesamte übrige Verkehr wird ignoriert. Sie können die Regeln für eine Gruppe jederzeit ändern. Die neuen Regeln werden automatisch für alle laufenden Instanzen angewendet. Weitere Informationen über Sicherheitsgruppen finden Sie unter Using Security Groups in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Caution

Der Startassistent erstellt standardmäßig eine Sicherheitsgruppe, die *allen* IP-Adressen den Zugriff auf Ihre Instance über RDP erlaubt. Dies ist für das kurzes Beispiel im Rahmen dieses Tutorials akzeptabel, aber nicht für Produktionsumgebungen. Für die Produktion wird nur eine bestimmte IP-Adresse bzw. ein bestimmter Adressbereich für den Zugriff auf Ihre Instance autorisiert.

- a. Ersetzen Sie im Feld Security group name den Namen der Standardsicherheitsgruppe durch webappsecuritygroup.
- b. Überschreiben Sie im Feld Description die Standardbeschreibung mit einem Text Ihrer Wahl.
- c. Überprüfen Sie, ob der MS SQL- und HTTP-Port für Datenverkehr freigegeben wurden. Falls nicht, klicken Sie auf Add Rule und wählen Sie diese Ports in der Liste Type aus.

Security group name:	webappsecuritygroup		
Description:	My web app security group		
туре (i)	Protocol (i)	Port Range (i)	Source (i)
MS SQL ‡	TCP	1433	Anywhere \$ 0.0.0.0/0
RDP \$	TCP	3389	Anywhere \$ 0.0.0.0/0
HTTP ‡	TCP	80	Anywhere \$ 0.0.0.0/0
Add Bule			

d. Klicken Sie auf Review and Launch.

Die Sicherheitsgruppe wird erstellt und erhält eine ID (beispielsweise sg-48996e20). Ihre Instance wird in dieser neuen Sicherheitsgruppe gestartet.

- 4. Prüfen Sie Ihre Einstellungen und klicken Sie auf Launch. Sie werden aufgefordert, ein Schlüsselpaar auszuwählen oder zu erstellen. In dieser Übung erstellen wir im nächsten Schritt ein neues Schlüsselpaar.
- 5. Erstellen Sie ein Schlüsselpaar:

a. Aus einem öffentlichen AMI erstellte Amazon EC2-Instances verwenden für die Anmeldung anstatt eines Passworts ein Schlüsselpaar, das aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel besteht. Der öffentliche Schlüssel ist in Ihrer Instance enthalten. Mit dem privaten Schlüssel melden Sie sich ohne Passwort sicher an. Nachdem Sie Ihre AMIs erstellt haben, können Sie andere Methoden auswählen, um sich sicher an Ihren neuen Instances anzumelden.

Wählen Sie Create a new key pair und geben Sie im Feld Key pair name den Namen mykeypair ein. Dieser Name wird der Name der persönlichen Schlüsseldatei, die mit dem Paar verknüpft ist (mit einer .pem Dateierweiterung).

b. Klicken Sie auf Download Key Pair.

Sie werden aufgefordert, Ihren persönlichen Schlüssel vom Schlüsselpaar zu Ihrem System zu speichern.

c. Speichern Sie den privaten Schlüssel in einem sicheren Verzeichnis auf Ihrem System und notieren Sie sich diesen Speicherort.



Important

Sie benötigen die Datei mit dem Schlüsselpaar, um eine Verbindung mit Ihrer Amazon EC2-Instance herstellen zu können. Sie können die Datei mit dem Schlüsselpaar nicht erneut herunterladen. Nach einem Verlust der Datei haben Sie keine Möglichkeit mehr, eine Verbindung mit Ihrer Instance herzustellen.

- d. Aktivieren Sie das Bestätigungs-Kontrollkästchen und klicken Sie auf Launch Instances.
- 6. Klicken Sie in der eingeblendeten Bestätigungsmeldung auf die Instance-ID (*i-xxxxxxx*, der Buchstabe *i* gefolgt von alphanumerischen Zeichen). Es dauert einige Zeit, bis die Instance startet. Während die Instance gestartet wird, wird ihr Status als *pending* angezeigt.

Nach kurzer Zeit wechselt der Status der Instance auf *running* (in Ausführung). Mit einem Klick auf das Aktualisierungs-Symbol (zwei Pfeile) können Sie die Anzeige jederzeit manuell aktualisieren. Sobald für Ihre Instance der Status *running* angezeigt wird, können Sie eine Verbindung mit der Instance herstellen und Ihre Anwendung bereitstellen.

- 7. Notieren Sie den Namen der öffentlichen DNS für Ihre Instance:
 - Wählen Sie die aktive Instance und notieren Sie sich die im unteren Bereich angegebene öffentliche DNS-Adresse. Sie benötigen sie im nächsten Schritt.

Description	Status Checks	Monitoring	Tags	
	Instance ID i-1a	a2b3c4d		Public DNS
Ins	stance state run	ning		Elastic IP

Schritt 5: Bereitstellen der Anwendung

Abstract

Stellen Sie in Windows eine Verbindung mit Ihrer Amazon EC2-Instance her und stellen Sie Ihre Webanwendung bereit.

Topics

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Herstellen einer Verbindung mit der Amazon EC2-Instance

in Windows

- Herstellen einer Verbindung mit der Amazon EC2-Instance in Windows (p. 14)
- Starten der Website mithilfe von IIS-Manager (p. 15)
- Konfigurieren der Amazon EC2-Instance (p. 16)

Nachdem Sie nun Ihre Amazon EC2-Instance gestartet haben, stellen Sie eine Verbindung mit dieser her und stellen Sie dann Ihre Anwendung bereit. In diesem Schritt stellen Sie DNN Platform bereit.

Herstellen einer Verbindung mit der Amazon EC2-Instance in Windows

Abstract

Stellen Sie mit Ihrem Passwort und dem Inhalt Ihres privaten Schlüsselpaars eine Verbindung mit Ihrer Amazon EC2-Instance in Windows her.

Zum Herstellen einer Verbindung mit einer Windows-Instance müssen Sie das ursprüngliche Passwort für das Administratorkonto abrufen und dieses dann mit dem Windows-Remotedesktop verwenden. Sie benötigen auch die Datei mit dem privaten Schlüssel (z. B. mykeypair.pem), die Sie in Schritt 4: Starten einer Instance (p. 11) erstellt haben.

×

Note

Es kann nach dem Start der Amazon EC2-Instance bis zu 30 Minuten dauern, bis das ursprüngliche Passwort abgerufen wurde.

Verbinden mit der Windows Instanz

- 1. Melden Sie sich bei AWS Management Console an und öffnen Sie die Amazon EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2.
- 2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Instances aus. Wählen Sie Ihre Instance aus und klicken Sie dann auf Connect.
- 3. Klicken Sie im Dialogfeld Connect To Your Instance auf Get Password (nach dem Start der Instance dauert es einige Minuten, bis das Passwort zur Verfügung steht).



Sie müssen das Passwort nur beim ersten Start abrufen. Nachdem Sie eine Verbindung mit Ihrer Instance hergestellt haben, sollten Sie Ihr Passwort ändern und bei der erneuten Anmeldung das neue Passwort verwenden.

- 4. Klicken Sie auf Browse und navigieren Sie zu der Datei mit dem privaten Schlüssel, die Sie beim Starten der Instance erstellt haben. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Open, um den gesamten Inhalt der Datei in das Inhaltsfeld zu kopieren.
- 5. Klicken Sie auf Decrypt Password. In der Konsole wird im Dialogfeld Connect To Your Instance das Standard-Administratorpasswort für die Instance angezeigt. Somit wurde der vorher angezeigte Link zu Get Password durch das tatsächliche Passwort ersetzt.
- 6. Notieren Sie sie sich das Standard-Administratorpasswort oder kopieren Sie es in die Zwischenablage. Sie benötigen dieses Passwort, um eine Verbindung mit der Instance herzustellen.
- Klicken Sie auf Download Remote Desktop File. Sie werden vom Browser aufgefordert, die RDP-Datei zu öffnen oder zu speichern. Sie können eine der beiden Optionen auswählen. Klicken Sie anschließend auf Close, um das Dialogfeld Connect To Your Instance zu schließen.

- 8. Wenn Sie die RDP-Datei geöffnet haben, wird das Dialogfeld Remotedesktopverbindung angezeigt. Wenn Sie die RDP-Datei gespeichert haben, navigieren Sie zum Download-Verzeichnis und doppelklicken Sie auf die RDP-Datei, um das Dialogfeld zu öffnen. Möglicherweise wird eine Warnmeldung angezeigt, dass der Herausgeber der Remoteverbindung unbekannt ist. Klicken Sie auf Verbinden, um eine Verbindung mit Ihrer Instance herzustellen. Möglicherweise wird eine Warnmeldung angezeigt, dass das Sicherheitszertifikat nicht authentifiziert werden konnte. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.
- 9. Melden Sie sich bei Aufforderung mit Administrator als Benutzernamen und dem zuvor notierten oder kopierten Standard-Administratorpasswort bei der Instance an.
- 10. Erstellen Sie ein anderes Benutzerkonto in der Instance und fügen Sie es dann der Gruppe Administrators hinzu. Ein zusätzliches Administratorkonto dient als Sicherheitsmaßnahme, falls Sie Ihr Administratorpasswort vergessen haben oder ein Problem mit dem Administratorkonto besteht.

Sie können nun mit Ihrer Instance genauso wie auf jedem Windows Server-Computer arbeiten. Fahren Sie mit Starten der Website mithilfe von IIS-Manager (p. 15) fort, um mithilfe von IIS-Manager eine Verbindung mit Ihrer Website herzustellen.

Starten der Website mithilfe von IIS-Manager

Abstract

Starten Sie Ihre Website mithilfe von IIS-Manager (Internet Information Services, Internetinformationsdienste), um zu überprüfen, ob Sie Ihre Anwendung bereitstellen können.

Bevor Sie mit der Bereitstellung von DNN Platform beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Website mithilfe von IIS-Manager starten können.

Starten Sie Ihre Website mithilfe von IIS-Manager wie folgt:

- 1. Klicken Sie in der Amazon EC2-Instance auf Start. Klicken Sie auf Verwaltung und dann auf Internetinformationsdienste-Manager.
- 2. Erweitern Sie den Knoten "localhost".
- 3. Erweitern Sie den Knoten Sites.



- 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Standardwebsite, zeigen Sie auf Website verwalten und klicken Sie dann auf Start. (Möglicherweise wird die Standardwebsite bereits ausgeführt.)
- 5. Starten Sie einen Browser auf dem lokalen Computer. Fügen Sie die in Schritt 4: Starten einer Instance (p. 11) notierte öffentliche DNS-Adresse Ihrer Amazon EC2-Instance in die Adressleiste ein, um sich zu vergewissern, dass Sie eine Verbindung mit der Website herstellen können.

Nachdem Sie überprüft haben, ob der Webserver einwandfrei funktioniert, können Sie DNN Platform an die Amazon EC2-Instance bereitstellen.

Konfigurieren der Amazon EC2-Instance

Abstract

Konfigurieren Sie die Server-Manager-Einstellungen. Installieren Sie dann die Webanwendung auf Ihrer Amazon EC2-Instance und konfigurieren Sie sie anschließend.

In diesem Thema installieren Sie den Microsoft-Webplattform-Installer. Außerdem installieren und konfigurieren Sie DNN Platform auf Ihrer Amazon EC2-Instance.

Konfigurieren der Server-Manager-Einstellungen

- 1. Klicken Sie in der Amazon EC2-Instance auf Start. Klicken Sie auf Verwaltung und dann auf Server-Manager.
- 2. Klicken Sie in der Anwendung Server-Manager im Bereich Sicherheitsinformationen auf Verstärkte Sicherheitskonfiguration für IE konfigurieren.

Get an overview of th features.	191E7C) e status of this server, perform top manage	ment tasks, and add or remove server roles and
Server Summary		Server Summary Help
 Computer Information Full Computer Name: Workgroup: Local Area Connection: Remote Desktop: Server Manager Remote Management: Product ID: Do not show me this corr 	AMAZONA-OV9IE7C WORKGROUP Assigned by DHCP Enabled Disabled 00496-001-0001283-84650 (Activated) sole at logon	 Change System Properties View Network Connections Configure Remote Desktop Configure Server Manager Remote Management
Security Information Windows Firewall: Windows Updates: Lact checked for	Public: On Never check for updates Never	 Go to Windows Firewall Configure Updates Check for New Roles Run Security Configuration Wizard Configure IE ESC
updates: Last Refresh: Today at 6:26 PM	Configure refresh	

- 3. Klicken Sie im Dialogfeld Verstärkte Sicherheitskonfiguration für Internet Explorer unter Administratoren auf Aus und dann auf OK.
- 4. Schließen Sie den Server-Manager.
- 5. Öffnen Sie Internet Explorer in der Amazon EC2-Instance. Geben Sie im Webadressenfeld in Internet Explorer die Adresse http://www.iis.net/download/webdeploy ein.
- 6. Zum Installieren der neuesten Version von Web Deploy klicken Sie im Abschnitt Web Deploy auf Install this extension.



7. Klicken Sie bei Aufforderung auf Ausführen, um den Webplattform-Installer sowie Web Deploy zu installieren.

Klicken Sie im angezeigten Fenster "Webplattform-Installer" auf Installieren. Wenn der Webplattform-Installer nicht ausgeführt wird, klicken Sie oben auf der Webseite auf den Link Free Web Platform Installer und folgen Sie den Download- und Installationsanweisungen. Klicken Sie dann oben im Fenster Webplattform-Installer auf Produkte und anschließend in der Liste der Produkte für Web Deploy auf Hinzufügen. Klicken Sie auf Installieren.

Web Platform Installer 4.5	
Veb Deploy 3.0	
	The Web Deployment Tool provides deployment and migration support for application packages and IIS 6.0, 7.0, 7.5 and 8.0 Web servers. The Web Deployment Tool incorporates many features that enable Web server administrators to deploy, sync, publish and migrate sites, including configuration, content, SSL certificates, databases and other types of data associated with a Web server. Web Deploy also supports both admin and non-admin deployment scenarios. The non-admin scenarios enable administrators to configure Web Deploy on a server, and then delegate a subset of deployment capabilities to developers who do not have admin accounts on the production server. For developers, the Web Deployment Tool provides a framework for adding manifest files to ZIP packages that simplify local and remote Web application deployment. <u>More information</u>
~	Publisher Microsoft
	Version: 9.0.1631.0
	Release date: Friday, July 27, 2012
Items to be installed	<u>Options</u> <u>I</u> nstall <u>Exit</u>

8. Wenn die Liste der Anwendungssoftware von Drittanbietern, Microsoft-Produkten und Komponenten angezeigt wird, klicken Sie auf die Option für Ich akzeptiere. Der Webplattform-Installer beginnt mit der Installation der Software.

PREREQUISITES	INSTALL	CONFIGURE	FINISH
Review the following list of thir Windows components to be tu iere; Microsoft grants you no r ind accept these third party lic	d party application software, l rned on. Third party applicati ights for third party software. ense terms.	Microsoft products and components to ons and products are provided by the th You are responsible for and must separ	be installed and ird parties listed ately locate, read
🗙 Web Deploy 3.0			<u>.</u>
Web Deploy 3.0 (Dep	endency)		
Web Deploy 3.0 with	out bundled SQL support (lat	test) (Dependency)	-
Web Deploy 3.0 with	out bundled SQL support (De	ependency)	
Web Deploy 3.0 - July	/ 2012 (Dependency)		5.67 MB
<u>View license terms</u>		Direct	Download Link
SQL Server Shared M XP or 2003 server)((I	lanagement Objects (2012 o Dependency)	n Vista and up) or (2010 on	
SQL Server 2012 SP1	. Shared Management Objec	ts (Dependency)	
SOL Server 2012 SP1	Shared Management Objec	ts (Denendency)	6.32 MB
ly clicking "I Accept," you agre not agree to all of the license te	ee to the license terms for the erms, click "I Decline."	third party and Microsoft software listed	above. If you do

9. Klicken Sie nach abgeschlossener Installation auf Fertig stellen. Als Nächstes installieren Sie DNN Platform mithilfe des Webplattform-Installers.

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Konfigurieren der Amazon EC2-Instance

Yeb Platform Installer 4.5			×
PREREQUISITES	INSTALL	CONFIGURE	FINISH
✓ The following produ	ucts were successfully in	stalled.	
Microsoft System Cl	.R Types for Microsoft SQL Serv	ver 2012 (x64)	
Microsoft System Cl	R Types for Microsoft SQL Serv	ver 2012 (x86)	
Microsoft System Cl	R Types for Microsoft SQL Serv	ver 2012 SP1 (x86)	
Microsoft System Cl	R Types for Microsoft SQL Serv	ver 2012 SP1 (x64)	
Microsoft SQL Serve	r 2012 Transact-SQL ScriptDom	I. Contraction of the second se	
Microsoft SQL Serve	r 2012 Data-Tier Application Fra	amework (DACFx) for x86 (September 3	2012)
Microsoft SQL Serve	r 2012 Data-Tier Application Fra	amework (DACFx) for x64 (September 3	2012)
Web Deploy 3.0 - Jul	y 2012		
SQL Server 2012 SP1	Shared Management Objects		
SQL Server 2012 SP1	Shared Management Objects		
SQL Server 2012 SP1	Shared Management Objects		
Web Deploy 3.0			
			Finish

Installieren Sie DNN Platform wie folgt:

- 1. Klicken Sie oben im Fenster Webplattform-Installer auf Anwendungen.
- 2. Navigieren Sie zur Zeile mit dem Eintrag DNN Platform, klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Installieren.

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Konfigurieren der Amazon EC2-Instance

Spotlight Produ	cts Applie	ations			
	-	Name	Downloads	Released	Install
All Ann Frameworks	W	WordPress	1496969	2/19/2014	Ad
Blogs	Ponn	DNN Platform	950285	1/30/2014	Remo
🚠 CMS 🖶 eCommerce	X	Joomla!	636189	12/2/2013	Ad
🗇 Forums 🗊 Galleries		Umbraco CMS	602125	10/4/2013	Ade
1 Tools		nopCommerce	333425	12/16/2013	Ad
WIKI	8	Orchard CMS	297967	11/22/2013	Ad
	۲	.NET CMS	291662	1/11/2014	Ad
	mark of	mojoPortal	241297	11/22/2013	Ade
	695/ 7	Acquia Drupal 7	217839	2/19/2014	Ade
	moodle	Moodle	170229	2/28/2014	Ade
	6.0° 100	Gallery Server Pro	166255	2/19/2014	Ade
	s que partir de la comparte de	BlogEngine.NET	161789	1/23/2014	Ad
Items to be installed			Options	Install N	Exi

3. Vergewissern Sie sich, dass als zu installierende Datenbank SQL Server (Not Installed) ausgewählt ist. Geben Sie im Feld Kennwort ein Passwort für die SQL Server Express-Datenbank ein und bestätigen Sie dieses im Feld Kennwort erneut eingeben. Klicken Sie auf Weiter. ŀ

PREREQUISITES	INSTALL	CONFIGURE	FINISH
What type of database wo	ould you like to use?		
SQL Server (Not Installed)	•		
Default database admin ad	ccount for: sa		
Password:			\searrow
Re-type Password:			
Save my password			
		Cancel	Continua
		Cancel	Condhue

4. Wenn die Liste der Anwendungssoftware von Drittanbietern, Microsoft-Produkten und Komponenten angezeigt wird, klicken Sie auf die Option für Ich akzeptiere.

PREREQUISITES	INSTALL	CONFIGURE	FINISH
leview the following list of thi Vindows components to be tu ere; Microsoft grants you no r nd accept these third party lic	rd party application software, Irned on. Third party applicat rights for third party software. ense terms.	Microsoft products and components to ons and products are provided by the th You are responsible for and must separ	be installed and ird parties listed ately locate, read
X DNN Platform			49.58 MB
		Dire	ect Download Link
🗙 SQL Server Express 2	2008 R2 Service Pack 2		74.08 MB
<u>View license terms</u>		Dire	ect Download Link
Total file download size:			123.66 MB
			la la constitución da
y clicking "I Accept," you agre ot agree to all of the license to	ee to the license terms for the erms, click "I Decline."	third party and Microsoft software listed	above. If you do
		I.Decline	LAccent

Die Installation kann einige Minuten dauern. Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie zur Konfiguration Ihrer neuen Website aufgefordert.

5. Übernehmen Sie auf der Seite Konfigurieren alle Standardinformationen und klicken Sie auf Weiter.

b Platform Installer 4.6			
PREREQUISITES	INSTALL	CONFIGURE	FINISH
Web Site:			
Default Web Site			
'DNN Platform' application r	ame:		
dotnetnuke			
http://localhost:80/dotnetnuke			
Web Site Name:			
Default Web Site			
Physical nath:			
C:\inetpub\www.root			
IP address:	Port:		
All Unassigned	▼ 80		
HOST INAME:			
, Example: localbost or application	contoso com		
		I	
		Cancel	Continue

6. Klicken Sie nach abgeschlossener Installation auf den Link für DNN Platform starten.

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Konfigurieren der Amazon EC2-Instance

) Platform Installer 4.6			
PREREQUISITES	INSTALL	CONFIGURE	FINISH
The following produces	ste ware eussessfully in	stallad	
Launch DNN Platform	icts were successiony if	istaireu.	
SQL Server Express 20	108 R2 Service Pack 2		
			Finish

- 7. Wenn die DNN Platform-Seite Installation angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Folgen Sie diesen Schritten zum Öffnen des Dialogfelds Erweiterte Einstellungen und legen Sie die Option Identität des DNN Platform-Anwendungspools auf NetworkService fest:
 - i. Erweitern Sie in IIS-Manager die Struktur im linken Bereich und klicken Sie auf Anwendungspools.
 - ii. Klicken Sie im mittleren Bereich mit der rechten Maustaste auf dotnetnuke und klicken Sie dann auf Erweiterte Einstellungen.
 - iii. Klicken Sie unter Prozessmodell auf Identität und dann auf ..., um das Dialogfeld Identität des Anwendungspools zu öffnen. Wählen Sie für Integriertes Konto die Option NetworkService aus und klicken Sie auf OK.

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Konfigurieren der Amazon EC2-Instance

.r E M	NET Eramework Version		4
E	INCLUTION ON VOID ON	v2.0	
Μ	Enable 32-Bit Applications	False	
	Managed Pipeline Mode	Integrated	
N	Vame	dotnetnuke	
Q	Queue Length	1000	
S	Start Automatically	True	
Ξ C	EPU		
Li	imit	0	
Li	imit Action	NoAction	
Li	imit Interval (minutes)	5	
P	Processor Affinity Enabled	False	_
P	Processor Affinity Mask	4294967295	
ΞP	Process Model		
E P	Process Model Identity	NetworkService	
E P	Process Model Identity Idle Time-out (minutes)	NetworkService	
E P	Process Model Identity Ide Time-out (minutes) .oad User Profile	NetworkService	
P IC IC D	Process Model Identity Idle Time-out (minutes) .oad User Profile Maximum Worker Processes	NetworkService	
P IC IC P	Process Model identity idle Time-out (minutes) .oad User Profile Maximum Worker Processes Ping Enabled	NetworkService 20 False 1 True	
P IC IC P P	Process Model Identity idle Time-out (minutes) .oad User Profile Maximum Worker Processes Ying Enabled Ping Maximum Response Time (seconc	NetworkService 20 False 1 True 90	
P IC IC P P P	Process Model identity ide Time-out (minutes) .oad User Profile Maximum Worker Processes 'Ping Enabled 'Ping Maximum Response Time (seconc Ping Period (seconds)	NetworkService	
P P P S	Process Model identity ide Time-out (minutes) .oad User Profile Maximum Worker Processes Ping Enabled Ping Maximum Response Time (seconc Ping Period (seconds) Shutdown Time Limit (seconds)	NetworkService	

- iv. Klicken Sie im Dialogfeld auf Erweiterte Einstellungen auf OK.
- b. Geben Sie auf der DNN Platform-Seite Installation einen Benutzernamen, ein Passwort und Websiteinformationen ein. Übernehmen Sie die übrigen Standardwerte und klicken Sie dann auf Continue.

Installation	
Enter Your Account Information	2 Proceed with Installation 🏁 View Website
To setup your Installation, enter the following information.	▶ View Installation Video
Administrative Information	
Username * 👔	host
Password * 🕕	
Confirm [*] 🚯	
Website Information	
Website Name 🍍 🚯	My Website
Template 🚯	Default Template -
Language 🚯	English (United States)

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben DNN Platform mithilfe von Amazon Web Services erfolgreich bereitgestellt. Um die Funktion von DNN Platform zu überprüfen, geben Sie im Webbrowser Ihres lokalen

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Schritt 6: Erstellen eines benutzerdefinierten Amazon-Computerabbilds (AMI)

Computers die in Schritt 4: Starten einer Instance (p. 11) notierte DNS-Adresse der Amazon EC2-Instance ein. Fügen Sie dotnetnuke am Ende der Adresse ein (z. B. http://ec2-107-21-89-39.compute-1.amazonaws.com/dotnetnuke).

Wenn Sie zukünftig weitere Instances starten und Ihre Anwendung auf diesen bereitstellen möchten, müssen Sie nicht jede einzeln anpassen. In Schritt 6: Erstellen eines benutzerdefinierten Amazon-Computerabbilds (AMI) (p. 25) wird die Erstellung eines benutzerdefinierten Amazon-Computerabbilds (AMI) mit all Ihren Konfigurationsänderungen erläutert.

Schritt 6: Erstellen eines benutzerdefinierten Amazon-Computerabbilds (AMI)

Abstract

Erstellen Sie beim Hosten Ihrer Webanwendung in Windows ein benutzerdefiniertes Amazon-Computerabbild (AMI) und starten Sie zukünftige Umgebungen mit dieser gespeicherten Konfiguration.

Nachdem wir nun unsere Amazon EC2-Instance angepasst haben, können wir dieses Amazon-Computerabbild (AMI) speichern und zukünftige Umgebungen mit dieser gespeicherten Konfiguration starten.

Erstellen Sie ein AMI von einer laufenden Amazon EC2-Instance wie folgt:

- 1. Öffnen Sie die Amazon EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
- 2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Instances.
- 3. Klicken Sie auf der Seite Instances mit der rechten Maustaste auf die laufende Instance und klicken Sie dann auf Create Image.
- 4. Geben Sie im Dialogfeld Create Image einen eindeutigen Abbildnamen und eine optionale Beschreibung für das Abbild ein (bis zu 255 Zeichen). Klicken Sie dann auf Create Image.

&EC2 beendet die Instance, erfasst Abbilder von allen angefügten Volumes, erstellt und registriert das AMI und startet dann die Instance neu.

- 5. Im Dialogfeld Create Image wird die AMI-ID angezeigt. Notieren Sie sich diese ID, da Sie sie für eine spätere Aufgabe benötigen.
- 6. Um den Status des neuen AMI anzuzeigen, klicken Sie im Navigationsbereich auf AMIs. Während das neue AMI erstellt wird, hat es den Status *pending*. Es dauert einige Minuten, bis der Vorgang beendet ist.
- Wenn das AMI den Status *available* annimmt, öffnen Sie die Seite Snapshots, indem Sie im Navigationsbereich auf Snapshots klicken. Sehen Sie sich den neuen Snapshot an, der für das AMI erstellt wurde. Alle Instances, die Sie über das neue AMI starten, verwenden diesen Snapshot als Root-Gerät-Datenträger.

Cre	eate Snapsh	ot Delete	Permissions	Create Volume Create Image Copy	୯ 🕈 🛛	,
Viewi	ing: Owned B	y Me	• Search	【	257 Items 📏	×
	Name 👒	Snapshot ID	Capacity	Description	Status	ş
V	empty	🔊 snap-b92ad5fd	10 GiB	Created by Createlmage(i-) for ami- from vol-1e5f8b7f	completed	^

Möglicherweise möchten Sie mehrere Amazon EC2-Instances in mehreren Availability Zones ausführen. Wenn eine Availability Zone ausfällt, wird der Datenverkehr an eine andere Availability Zone umgeleitet. Ein Elastic Load Balancer verbessert die Verfügbarkeit Ihrer Anwendung, unabhängig davon, ob sich sämtliche Instances in der gleichen Availability Zone oder in mehreren Availability Zones befinden. Informationen zum Erstellen eines Elastic Load Balancers finden Sie unter Schritt 7: Erstellen eines Elastic Load Balancers (p. 26).

Schritt 7: Erstellen eines Elastic Load Balancers

Abstract

Erstellen Sie einen Elastic Load Balancer, um den eingehenden Datenverkehr der Webanwendung auf sämtliche Amazon EC2-Instances automatisch zu verteilen und dort auszugleichen.

Mit Elastic Load Balancing wird der eingehende Anwendungsdatenverkehr auf sämtliche laufende Instances automatisch verteilt und dort ausgeglichen, wodurch sich die Verfügbarkeit und Skalierbarkeit Ihrer Anwendung verbessern lässt. Der Service erleichtert auch das Hinzufügen neuer Instances oder das Entfernen unausgelasteter Instances, wenn Sie die Kapazität Ihrer Anwendung erhöhen oder verringern müssen. Im folgenden Diagramm wird die Funktionsweise des Load Balancers dargestellt. In diesem Diagramm enthält der Load Balancer zwei Listener. Der erste Listener akzeptiert mittels HTTP Datenverkehr auf Port 80 und leitet diese Anforderungen mittels HTTPS Datenverkehr auf Port 443 und leitet diese Anforderungen mittels HTTPS Datenverkehr auf Port 4443 an die Amazon EC2-Instances weiter.



Sie können das Protokoll und den Port sowohl für den Client als auch die Amazon EC2-Instances angeben. In diesem Schritt erstellen wir einen Load Balancer für einen HTTP-Service. Wir legen fest, dass der Load Balancer auf Port 80 auf eingehenden Datenverkehr von Clients wartet und diesen dann auf Port 80 an die Instances verteilt.

Sobald der Load Balancer verfügbar ist, wird Ihnen jede ganze oder angebrochene Stunde in Rechnung gestellt, in der der Load Balancer ausgeführt wird. Weitere Informationen zu Elastic Load Balancing-Preisen finden Sie auf der Detailseite Elastic Load Balancing.

Weitere Informationen zu Elastic Load Balancern finden Sie in der Elastic Load Balancing Documentation.

Erstellen Sie einen Load Balancer wie folgt:

- 1. Definieren Sie einen Load Balancer:
 - a. Öffnen Sie die Amazon EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
 - b. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Load Balancers.
 - c. Klicken Sie auf Create Load Balancer.
 - d. Geben Sie im Assistenten Create a New Load Balancer auf der Seite Define Load Balancer einen Namen für den Load Balancer ein. Geben Sie in diesem Beispiel Mylb ein.

Create	a New Load Balancer					Cancel 🗙
DEFI BAI	O INE LOAD CONFIGURE LANCER HEALTH CHECK	ADD EC2 INSTANCES	REVIEW	your pow load ba		- D-2000 60
that you your loa By defa	u can identify it from other ad balancer. Traffic from yo ult, we've configured your	load balancers you m our clients can be rout load balancer with a s	ight create. You will also r iced from any load balancer standard web server on po	need to configur port to any por rt 80.	e ports and prot t on your EC2 in	tocols for istances.
	Load Bala	ncer Name: MyLB				
	Creat	e LB inside: EC2	•			
	Create an internal loa	d balancer: 📃 (wha	t's this?)			
	Listener Co	nfiguration:				
	Load Balancer Protocol	Load Balancer Port	Instance Protocol	Instance Port	Actions	
	HTTP	80	HTTP	80	Remove	
	HTTP 👻		HTTP -		Save	
			Continue ▶			

e. Belassen Sie für dieses Beispiel die Standardeinstellung unter Listener Configuration. In den Feldern "Load Balancer Port" und "Load Balancer Protocol" werden der Port und das Protokoll angegeben, mit denen der Load Balancer auf den Datenverkehr der Clients wartet. In den Feldern "Instance Protocol" und "Instance Port" werden der Port und das Protokoll angegeben, mit denen der Load Balancer den Datenverkehr an die Instances weiterleitet. Wenn der Load Balancer zum Beispiel den Datenverkehr über Port 8080 an die Instances weiterleiten soll, können Sie dies hier festlegen.

× Note

Einmal konfigurierte Listenerinformationen können nicht mehr geändert werden. Wenn Sie diese Informationen aktualisieren möchten, müssen Sie einen neuen Load Balancer erstellen.

- f. Klicken Sie auf Weiter.
- 2. Konfigurieren Sie die Zustandsprüfung:

Elastic Load Balancing überprüft regelmäßig die jeweilige lastenverteilte Amazon EC2-Instance auf Fehlerfreiheit. Wenn Elastic Load Balancing eine fehlerhafte Instance erkennt, wird der Datenverkehr nicht mehr an diese Instance gesendet und stattdessen an eine fehlerfreie Instance umgeleitet.

- a. Führen Sie auf der Seite Configure Health Check unter Configuration Options die folgenden Schritte aus:
 - Belassen Sie den Wert f
 ür Ping Protocol auf der Standardeinstellung HTTP. Wenn Sie zuk
 ünftig ein sicheres Protokoll verwenden m
 öchten, mit dem der Load Balancer Ping-Anforderungen an die Instances sendet, k
 önnen Sie HTTPS verwenden und einen anderen Port festlegen. Weitere Informationen zum Verwenden von HTTPS mit Elastic Load Balancing finden Sie im Entwicklerhandbuch f
 ür Elastic Load Balancing unter "Entwicklerhandbuch f
 ür Elastic Load Balancing".

• Belassen Sie den Wert für Ping Port auf der Standardeinstellung "80".

Elastic Load Balancing verwendet den Ping-Port zum Senden von Zustandsprüfungsabfragen an die Amazon EC2-Instances.

×	Note
×	Note
×	11010

Wenn Sie einen Wert für den Ping-Port angeben, müssen die Amazon EC2-Instances eingehenden Datenverkehr auf dem von Ihnen festgelegten Port annehmen. Sie können einen anderen Portwert als 80 festlegen und diesen Wert jederzeit ändern.

• Ersetzen Sie den Standardwert im Feld Ping Path durch einen Schrägstrich ("/").

Elastic Load Balancing sendet Zustandsprüfungsabfragen an den von Ihnen angegebenen Ping-Path. In diesem Beispiel wird ein Schrägstrich verwendet, damit Elastic Load Balancing die Anforderung an die Standardstartseite des HTTP-Servers sendet, unabhängig davon, ob die Standardseite den Namen index.html, default.html oder einen anderen Namen hat. Erwägen Sie beim Bereitstellen Ihrer Anwendung, eine spezielle einfache Datei zu erstellen, die nur auf die Zustandsprüfung reagiert. Hierdurch kann zwischen Datenverkehr, der auf Ihrer Website eingeht, und Reaktionen auf den Load Balancer unterschieden werden.

b. Stellen Sie unter Advanced Options den Wert für Healthy Threshold auf 2 ein. Übernehmen Sie die Standardwerte für die anderen Optionen.

Normalerweise ist der Standardwert "10" ausreichend als Grenzwert für fehlerfreie Zustandsprüfungen. Um dieses Tutorial schneller auszuführen, legen wir "2" fest, sodass Sie nicht so lange warten müssen, bis die fehlerfreien Instances angezeigt werden.

Create a New Load Balancer	Cancel
DEFINE LOAD CONFIGURE ADD EC2 REVIEW BALANCER HEALTH CHECK INSTANCES	
Your load balancer will automatically perform health checks on your & pass the health check. If an instance fails the health check, it is aut the health check to meet your specific needs.	EC2 instances and only route traffic to instances that comatically removed from the load balancer. Customize
Configuration Options:	
Ping Protocol: HTTP -	
Ping Port: 80	
Ping Path: /	
Advanced Options:	
Response Timeout: 5 Seconds	Time to wait when receiving a response from the health check (2 sec - 60 sec).
Health Check Interval: 0.5 Minutes	Amount of time between health checks (0.1 min - 5 min)
Unhealthy Threshold: 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Number of consecutive health check failures before declaring an EC2 instance unhealthy.
Healthy Threshold: 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Number of consecutive health check successes before declaring an EC2 instance healthy.
< Back Continue	2

- c. Klicken Sie auf Weiter.
- 3. Klicken Sie auf der Seite Add EC2 Instances auf Continue.

reate a	a New Load	Balance	r			Cancel [
DEFINI BALA	E LOAD	CONFIGURE HEALTH CHEC	E ADD CK INSTA	DEC2 REVIE	W	
he table uto-scal lanual	e below lists a ling capacity lly Add Ins	all your run group. Ch stances f	ning EC2 Insta eck the boxes to Load Bal	nces that are not al in the Select column ancer:	ready behind another load balancer or part to add those instances to this load balance	of an er.
Select	Instance	Name	State	Security Groups	Availability Zone	
No recor	ds found.		·			
					select all select no	ne
vailab No ins	ility Zone	Distribu ted	tion:		select all select nor	ne
vailab No ins Back	ility Zone	Distribu ted	tion:	Continue	select all select nor	ne
vailab No ins Back	ility Zone tances select	Distribu ted	tion:	Continue	select all select nor	ne

4. Überprüfen Sie die Einstellungen. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, klicken Sie für einen bestimmten Schritt im Prozess auf den Link Edit.

reate a New Load I	Balancer			Cance
¥	v	¥	0	
DEFINE LOAD BALANCER H	CONFIGURE EALTH CHECK	ADD EC2 INSTANCES	REVIEW	
DEFINE LOAD BAL	ANCER			
Load Balancer I Sci Port Configur	Name: MyLB heme: internet- ration:	facing		
	80 (HTTF) forwarding to 	80 (HTTP)	Edit Load Balancer Definitio
Ping T Tin Tin	arget: HTTP:80 neout: 5 rerval: 0.5	:/		Unhealthy Threshold: 2 Healthy Threshold: 2
ADD EC2 INST	ANCES			Edit Health Chec
EC2 Insta	ances: No instar	ices		Edit EC2 Instance Selection
VPC INFORM	MATION			
Su	VPC: bnets:			
Back		[Create	Please review your selections on this pag Clicking "Create" will launch your load balar Check the Amazon EC2 product page for lo

Important

×

Nach dem Erstellen eines Load Balancers können Sie jede beliebige Einstellung ändern, außer Load Balancer Name und Port Configuration. Wenn Sie einen Load Balancer umben-

ennen oder seine Portkonfiguration ändern möchten, erstellen Sie einen Ersatz-Load Balancer.

- 5. Klicken Sie auf Create.
- 6. Klicken Sie auf der Bestätigungsseite auf Close.

Create a New Load Balance	er	Cancel 🗙
 Your load balancer has be Note: It may take a few m View my load balancers a 	en created. vinutes for your instances to become active in the new load balancer. and check their status.	
< Back	Close	

Der neue Load Balancer wird nun in der Liste angezeigt.

Als bewährte Methode sollten genügend Instances in den Availability Zones vorhanden sein, um den Ausfall einer Availability Zone zu überbrücken. Daher stellen wir im nächsten Schritt sicher, dass der Load Balancer auf mehrere Availability Zones weist.

- 7. Notieren Sie sich die öffentliche DNS-Adresse:
 - a. Klicken Sie im Bereich Load Balancers auf MyLB.
 - b. Klicken Sie auf die Registerkarte Description.

Create Load Balancer Delete			୯	¢	0)
Viewing: All Load Balancers		≪ ≪ 1 to 1	0 of 10	Items	>	>
Load Balancer Name DNS Name	Port Configuration	Availability Zor	nes			
MyLB MyLB-601633057.us-east-1.elb.amazonaws.com	80 (HTTP) forwarding to 80 (HTTP)	us-east-1b, us-e	ast-1c			
K Load Balancer: MyLB Description Instances Health Check Security Listeners		_				
DNS Name: MyLB-601633057.us-east-1.elb.amazonaw: ipv6.MyLB-601633057.us-east-1.elb.amazo dualstack.MyLB-601633057.us-east-1.elb.a Note: Because the set of IP addresses ass you should never create an "A" record with DNS name for your LoadBalancer instead of organice use bendt groats a COMME second	s.com (A Record) news.com (AAAA Record) imazonaws.com (A or AAAA Record) ociated with a LoadBalancer can ch: any specific IP address. If you wan f the name generated by the Elastic for the LoadBalancer DN name or for the LoadBalancer DN name or for the LoadBalancer DN name or the name generated by the Elastic	ange over time, t to use a friendi : Load Balancing use Amazon Pou	y 1te 53			

- c. Notieren Sie sich die öffentliche DNS-Adresse. Sie benötigen sie zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Tutorial.
- 8. Fügen Sie eine Availability Zone hinzu:
 - a. Klicken Sie in der Liste der Load Balancers auf MyLB.
 - b. Klicken Sie auf die Registerkarte Instances.
 - c. Klicken Sie auf das Plus-Symbol.

Cre	eate Load Balancer	Delete				୯	\$	0
View	ing: All Load Balancers	s - Search				≪ ≪ 1 to 10 of 10	Items	> >
	Load Balancer Nam	e DNS Name		Port Configura	ation	Availability Zones		
	📥 aztest-ElasticLoa	d- aztest-Elastic	Load-AOZJ2O83YKV8-465908024.us	- 80 (HTTP) forwa	arding to 8888 (HTTP	us-east-1c, us-east-1b,	us-eas	t-1a
1 Lo	oad Balancer selected	ł						
De	Load Balancer	: MyLB ces Health	Check Security Listeners					
	Instance	Name	Availability Zone	Status	Actions	·-		
	No records found.		······································					
	Availability Zones					*		
	Availability Zone Instance Count			Healthy?	Actions			
	us-east-1c		0 1	No (why?)	-			

- d. Führen Sie im Dialogfeld Add and Remove Availability Zones folgende Schritte aus:
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen us-east-1b: 0 instances.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen us-east-1c: 0 instances.
 - Klicken Sie auf Speichern.

Add and Remove Availability Zones Cancel X					
Load balancers distribute requests evenly among the availability zones to which they are assigned. Add or remove zones from the Load Balancer below.					
🔲 us-east-1a: 0 instances					
🗹 us-east-1b: 0 instances					
🗹 us-east-1c: 0 instances					
us-east-1d: 0 instances					
us-east-1e: 0 instances					
You are enabling an Availability Zone that is empty (has no running instances).					
Save					

In einer späteren Aufgabe starten Sie mithilfe von Auto Scaling die Instances in diesen zwei Availability Zones. Die Spalte "Availability Zones" des Load Balancers wurde für beide Availability Zones aktualisiert.

Aktueller Stand

Zurzeit befinden Sie sich bei der Erstellung Ihrer Architektur hier:



In Schritt 4: Starten einer Instance (p. 11) haben Sie eine Sicherheitsgruppe so eingerichtet, dass sämtlicher Datenverkehr über Port 80 (HTTP) eine Verbindung mit Ihrer Amazon EC2-Instance herstellt. Nachdem Sie nun einen Elastic Load Balancer erstellt haben, können Sie Ihre Sicherheitsgruppe so aktualisieren, dass nur eingehender HTTP-Datenverkehr vom Elastic Load Balancer zulässig ist. Fahren Sie mit Schritt 8: Aktualisieren Ihrer Amazon EC2-Sicherheitsgruppe (p. 32) fort.

Schritt 8: Aktualisieren Ihrer Amazon EC2-Sicherheitsgruppe

Abstract

Beispiel zum Aktualisieren und Konfigurieren der Amazon EC2-Sicherheitsgruppe direkt über HTTP-Port 80 beim Hosten einer Webanwendung für Linux

In Schritt 4: Starten einer Instance (p. 11) haben wir eine Sicherheitsgruppe erstellt, die HTTP über Port 80 aktiviert. Die Sicherheitsgruppe erlaubt dem gesamten Datenverkehr den Zugriff auf die Amazon EC2-Instance direkt über HTTP/80. Da Sie einen Elastic Load Balancer erstellt haben, ist es sicherer, nur dem Load Balancer den Zugriff auf Ihre & EC2;-Instance zu gewähren. In dieser Aufgabe aktualisieren Sie die Sicherheitsgruppe so, dass nur dem Load Balancer der Zugriff auf Ihre Amazon EC2-Instance über HTTP/80 gewährt wird.

Konfigurieren Sie Sicherheitsgruppen wie folgt:

- 1. Öffnen Sie die Amazon EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
- 2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Load Balancers.
- 3. Wählen Sie den zuvor erstellten Load Balancer und klicken Sie auf die Registerkarte Security. Kopieren Sie den Namen der Sicherheitsgruppe, die dem Load Balancer zugeordnet ist, in das Feld Source Security Group oder geben Sie ihn ein. Sie benötigen diesen Namen, um die Regeln für die Sicherheitsgruppe Ihrer Instance zu ändern.
- 4. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Security Groups.
- 5. Klicken Sie auf der Seite Security Groups auf die Sicherheitsgruppewebappsecuritygroup, die Sie im vorherigen Verfahren erstellt haben. Wenn die Sicherheitsgruppe nicht angezeigt wird, wählen Sie All Security Groups in der Filterliste aus.
- 6. Klicken Sie auf die Registerkarte Inbound und dann auf Edit.
- 7. Wählen Sie in der Zeile, in der Port 80 (HTTP) angezeigt wird, im Feld Source die Option Custom IP aus und geben Sie den Namen der Sicherheitsgruppe ein, die dem Load Balancer zugeordnet ist, beispielsweise amazon-elb/amazon-elb-sg.

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Schritt 9: Starten von Amazon EC2-Instances mithilfe von

Auto	Scaling	
7 1010	oouning	

Edit inbound rules					
Type 🕕		Protocol (i)	Port Range (i)	Source (i)	
RDP	\$	TCP	3389	Anywhere + 0.0.0.0/0	8
MS SQL	\$	TCP	1433	Anywhere \$ 0.0.0.0/0	8
нттр	•	TCP	80	Custom IP + amazon-elb/amazor	n- 😣

8. Klicken Sie auf Speichern. Die Regeln für diese Sicherheitsgruppe werden nach dem Start der Instances, die diese Regeln verwenden, erzwungen.

Nachdem Sie nun Ihre Amazon EC2-Sicherheitsgruppe konfiguriert haben, können Sie mit Schritt 9: Starten von Amazon EC2-Instances mithilfe von Auto Scaling (p. 33) fortfahren. Mit Auto Scaling kann die Anzahl aktiver Instances an das jeweilige Datenverkehrsaufkommen angepasst werden.

Schritt 9: Starten von Amazon EC2-Instances mithilfe von Auto Scaling

Abstract

Beispiel zum automatischen Starten und Beenden von Amazon EC2-Instances für das Hosten Ihrer Webanwendung in einer Windows-Umgebung mithilfe von Auto Scaling.

Mit Auto Scaling werden EC2-Instances basierend auf benutzerdefinierten Richtlinien, Zeitplänen und Alarmen automatisch gestartet und beendet. Sie können Auto Scaling zum Verwalten einer Flotte von Amazon EC2-Instances verwenden, die an jede auftretende Last angepasst werden können. Sie können Auto Scaling auch verwenden, um mehrere Instances in einer Gruppe gleichzeitig abzurufen.

Wie der Name schon besagt, reagiert Auto Scaling automatisch auf sich ändernde Bedingungen. Sie müssen nur festlegen, wie auf diese Änderungen reagiert werden soll. Sie können beispielsweise Auto Scaling die Anweisung erteilen, eine zusätzliche Instance zu starten, wenn die CPU-Auslastung einer oder mehrerer vorhandenen Instances zehn Minuten lang über 60 Prozent liegt. Sie können Auto Scaling auch so konfigurieren, dass die Hälfte Ihrer Website-Instances über das Wochenende beendet wird, wenn ein niedriger Datenverkehr zu erwarten ist.

Mit Auto Scaling können Sie sicherstellen, dass die Instances in Ihrer Flotte optimale Leistung erbringen, damit Ihre Anwendungen weiterhin effizient ausgeführt werden. Auto Scaling-Gruppen funktionieren sogar über mehrere Availability Zones hinweg. Wenn eine Availability Zone ausfällt, verteilt Auto Scaling den Datenverkehr automatisch an die Anwendungen in einer anderen Availability Zone um. Auto Scaling gewährleistet, dass immer mindestens eine fehlerfrei funktionierende Instance ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Auto Scaling.

In diesem Beispiel konfigurieren Sie die Basisinfrastruktur, die für meisten Anwendungen zum Starten von Auto Scaling erforderlich ist. Sie führen die folgenden Aufgaben aus:

- · Erstellen einer Startkonfiguration
- Erstellen einer Auto Scaling-Gruppe
- Erstellen einer Richtlinie für die Auto Scaling-Gruppe

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Schritt 9: Starten von Amazon EC2-Instances mithilfe von Auto Scaling

Im Rahmen dieses Tutorials richten wir eine Amazon EC2-Anwendung ein, die mit einer Mindestanzahl von zwei Instances und einer Höchstanzahl von zwei Instances lastenverteilt und automatisch skaliert wird. Indem Sie für die Mindest- und Höchstanzahl den gleichen Wert festlegen, stellen Sie sicher, dass stets die gewünschte Anzahl von Instances vorhanden ist, auch wenn eine Instance ausfällt. Bei der Erstellung Ihrer realen Website sollten Sie jedoch als bewährte Methode genügend Instances in den Availability Zones starten, um den Verlust einer Availability Zone zu überbrücken. Für die Verwendung der Auto Scaling-Funktion muss außerdem die Höchstanzahl der Instances größer sein als die Mindestanzahl.

Durch die Angabe einer Höchstanzahl von Instances können Sie die Größe Ihrer Flotte steuern. In diesem Beispiel wird Auto Scaling so konfiguriert, dass bei einem Anstieg der Last eine Instance hinzugefügt wird. Wir legen die Richtlinie in diesem Thema fest und erstellen dann im nächsten Abschnitt einen CloudWatch-Alarm, der die Richtlinie anwendet, wenn der durchschnittliche NetworkOut-Wert 5 Minuten lang einen Grenzwert von 6 000 000 Bytes überschreitet. Auto Scaling und Amazon CloudWatch arbeiten zusammen, um Instances entsprechend den von Ihnen erstellten Richtlinien zu starten oder zu beenden. Um Zeit zu sparen, erstellen wir nur eine Richtlinie. Sie können jedoch weitere Richtlinien erstellen, beispielsweise eine Richtlinie zum Beenden von Instances bei abnehmender Last.

Installieren Sie nun die Auto Scaling-Befehlszeilen-Tools, sofern dies noch nicht geschehen ist. Zum Installieren der Auto Scaling-Befehlszeilen-Tools auf Ihrem lokalen Computer rufen Sie Auto Scaling Command Line Tool auf. Anleitungen zum Konfigurieren der Auto Scaling-Tools finden Sie unter Install the Command Interface im *Entwicklerhandbuch für Auto Scaling*.

Konfigurieren Sie automatisch skalierte, lastenverteilte Amazon EC2-Anwendungen wie folgt:

- 1. Öffnen Sie ein Befehlszeilenfenster, indem Sie auf einem lokalen Windows-Computer auf Start klicken. Geben Sie im Feld Search den Befehl cmd ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- 2. Bei der Startkonfiguration handelt es sich um eine Vorlage für die Instances, die Sie in der Auto Scaling-Gruppe starten. Zum Definieren der Startkonfiguration für dieses Beispiel verwenden wir den Befehlas-create-launch-config. Die folgenden Parameter definieren Ihre Startkonfiguration.
 - *image-id* ist die AMI-ID. Verwenden Sie die benutzerdefinierte AMI-ID, die Sie in Schritt 6: Erstellen eines benutzerdefinierten Amazon-Computerabbilds (AMI) (p. 25) erstellt haben.
 - *instance-type* enthält grundlegende Informationen zu der von Ihnen gestarteten Instance, wie zum Beispiel zum Betriebssystem, Arbeitsspeicher oder lokalen Speicher. Verwenden Sie für dieses Beispiel den gleichen Instance-Typ wie beim ersten Start Ihrer Instance.
 - *key* ist das Schlüsselpaar für die Verbindungsherstellung mit Ihren Instances. Verwenden Sie das Schlüsselpaar, das Sie beim ersten Start Ihrer Instance erstellt haben.
 - *group* ist die Sicherheitsgruppe, in der Sie die Zugriffsregeln für Ihre Instance definiert haben. Verwenden Sie die Sicherheitsgruppe, die Sie beim ersten Start Ihrer Instance erstellt haben.



Wenn Sie Ihre Instance in einer VPC gestartet und dort Ihre Sicherheitsgruppe erstellt haben, müssen Sie im Befehl die ID der Sicherheitsgruppe angeben und nicht ihren Namen.

 monitoring-disabled aktiviert die grundlegende Überwachung anstelle der detaillierten Überwachung. Die detaillierte Überwachung ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen zur grundlegenden und detaillierten Überwachung finden Sie auf der Website Amazon CloudWatch.

Geben Sie Folgendes an der Eingabeaufforderung ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:

PROMPT>as-create-launch-config MyLC --image-id ami-191dc970 --instance-type m1.large --group webappsecuritygroup --key mykeypair --monitoring-disabled

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Schritt 9: Starten von Amazon EC2-Instances mithilfe von Auto Scaling

Auto Scaling gibt Folgendes zurück:

OK-Created	launch	config	

× Note

Sie können die Befehle aus diesem Dokument kopieren und an die Eingabeaufforderung einfügen. Um den Inhalt an die Eingabeaufforderung einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster und klicken Sie dann auf "Einfügen". Sollten die Befehle nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, sind sie wahrscheinlich nicht korrekt eingegeben worden.

Sie haben nun Ihre Startkonfiguration erstellt.

Amazon EC2 Launch Configuration: MyLC					
Type: m1.large					
1d: ami-1910c970					
Security Group: webappsecurity	/group				
Key: mykeypair					
Detailed Monitoring: Disabled					
EC2 Instance					

- 3. Zum Erstellen einer Auto Scaling-Gruppe, in der mehrere Amazon EC2-Instances gestartet werden können, verwenden Sie den Befehl as-create-auto-scaling-group. Die folgenden Parameter definieren Ihre Auto Scaling-Gruppe.
 - *launch-configuration* ist der Name der Startkonfiguration, die Sie im vorangegangenen Schritt erstellt haben.
 - *availability-zones* bezeichnet die Availability Zones, in denen die Amazon EC2-Instances aus der Auto Scaling-Gruppe gestartet werden. In diesem Beispiel legen Sie zwei Availability Zones fest.

Die Angabe mehrerer Availability Zones ist eine bewährte Methode zur Einrichtung fehlertoleranter Anwendungen. Wenn eine Availability Zone ausfällt, wird der Datenverkehr an eine andere Availability Zone umgeleitet. Die in der Auto Scaling-Gruppe gestarteten Instances werden gleichmäßig auf die Availability Zones verteilt.

- min-size und max-size bestimmen die Mindest- und Höchstanzahl von Amazon EC2-Instances in der Auto Scaling-Gruppe. Indem Sie für die Mindest- und Höchstanzahl den gleichen Wert festlegen, bleibt die Anzahl der Instances in der Gruppe konstant. In diesem Beispiel wird sowohl die Mindestals auch die Höchstanzahl auf 2 Instances festgelegt.
- *load-balancer* ist der Name des Load Balancer, der für die Weiterleitung des Datenverkehrs an die Auto Scaling-Gruppe verwendet wird.

Geben Sie Folgendes an der Eingabeaufforderung ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:

```
PROMPT>as-create-auto-scaling-group MyAutoScalingGroup --launch-configuration
MyLC --availability-zones us-east-1b, us-east-1c --min-size 2 --max-size
2 --load-balancers MyLB
```

Note

×

Wenn Sie keine Berechtigung zu Starten von Instances in "us-east-1b" besitzen, verwenden Sie "us-east-1d".

Auto Scaling gibt Folgendes ähnlich diesem Beispiel zurück:

```
OK-Created AutoScalingGroup
```

Auto Scaling

- 4. Zum Erstellen einer Richtlinie, mit der Ihre Instances-Flotte vergrößert wird, verwenden wir den Befehl as-put-scaling-policy. Diese Richtlinie gilt für die Auto Scaling-Gruppe, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Die folgenden Parameter definieren Ihre Auto Scaling-Richtlinie.
 - *auto-scaling-group* ist der Name der Auto Scaling-Gruppe, auf die die Richtlinie angewendet werden soll. Verwenden Sie den Namen der Auto Scaling-Gruppe, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.
 - *adjustment* ist der Wert, um den die Anzahl der Instances erhöht oder verringert werden soll. Wählen Sie 1 für dieses Beispiel.
 - *type* ist der Typ der zu erstellenden Richtlinie. Verwenden Sie für dieses Beispiel den Parameter "ChangeInCapacity", um die Flottengröße der Instances zu ändern.
 - *cooldown* ist die Dauer in Sekunden nach einer Aktion, nach der Auto Scaling die Bedingungen erneut bewerten sollte.

Geben Sie Folgendes an der Eingabeaufforderung ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:

```
PROMPT>as-put-scaling-policy MyScaleUpPolicy --auto-scaling-group MyAutoScal
ingGroup --adjustment=1 --type ChangeInCapacity --cooldown 300
```

Auto Scaling gibt Folgendes ähnlich diesem Beispiel zurück:

```
POLICY-ARN arn:aws:autoscaling:us-east-1:012345678901:scalingPolicy:cbe7da4e-
5d00-4882-900a-2f8113431e30:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup:policy
Name/MyScaleUpPolicy
```

```
× Note
```

Um Zeit zu sparen, haben wir nur eine Richtlinie zum Hinzufügen einer Instance erstellt. In den meisten Fällen erstellen Sie auch eine Richtlinie, die eine oder mehrere Instances beendet, sobald der Datenverkehr abnimmt. Auto Scaling kann die Anzahl der Instances verringern, wenn Ihre Anwendung die Ressourcen nicht benötigt, sodass Sie Geld sparen. Um eine Richtlinie zum Beenden einer Instance zu erstellen, übernehmen Sie die soeben erstellte Richtlinie, ändern Sie ihren Namen und stellen Sie den Anpassungswert von 1 auf -1 ein. Für einen Windows-Computer verwenden Sie "--adjustment=-1".

Geben Sie Folgendes an der Eingabeaufforderung ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:

PROMPT>as-put-scaling-policy MyScaleDownPolicy --auto-scaling-group MyAutoScalingGroup "--adjustment=-1" --type ChangeInCapacity --cooldown 300

5. Zum Überprüfen, ob Ihre Auto Scaling-Gruppe vorhanden ist, verwenden wir den Befehl as-describe-auto-scaling-groups. Geben Sie Folgendes an der Eingabeaufforderung ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:

PROMPT>as-describe-auto-scaling-groups MyAutoScalingGroup --headers

Auto Scaling gibt Folgendes zurück:

Į	AUTO-SCAL	ING-GROUP GF	ROUP-NAME	LAUNCH-CONFI	G AVAILA	ABILITY-ZONES
	MIN-S	IZE MAX-SIZE	E DESIRED-CAPACITY	7		
Į	AUTO-SCAL	ING-GROUP My	AutoScalingGroup	MyLC	us-eas	st-1b,us-east-
1	Lc 2	2	2			
נן	INSTANCE	INSTANCE-ID	AVAILABILITY-ZONE	STATE	STATUS	LAUNCH-CONFIG
נן	INSTANCE	i-xxxxxxxx	us-east-1b	InService	Healthy	MyLC
נן	INSTANCE	i-xxxxxxxx	us-east-1c	InService	Healthy	MyLC

Ihre Amazon EC2-Anwendung wurde als automatisch skalierte, lastenverteilte Anwendung gestartet.

Weitere Informationen zu Auto Scaling finden Sie in der Auto Scaling Documentation.

Caution

×

Solange die Amazon EC2-Instances ausgeführt werden, entstehen Ihnen weitere Kosten. Weitere Informationen zum Beenden dieser Instances zu einem beliebigen Zeitpunkt finden Sie unter Beenden Sie Ihre Amazon EC2-Instances in Ihrer Auto Scaling-Gruppe (p. 47).

Aktueller Stand

Zurzeit befinden Sie sich bei der Erstellung Ihrer Architektur hier:



Nachdem Sie nun die Auto Scaling-Gruppe erstellt haben und Ihre Amazon EC2-Instance verwendet werden kann, möchten Sie den Zustand Ihrer Instance überwachen. Im nächsten Schritt erstellen Sie einen Amazon CloudWatch-Alarm zum Nachverfolgen der soeben erstellten Auto Scaling-Richtlinie.

Schritt 10: Erstellen eines CloudWatch-Alarms

Abstract

Erstellen Sie einen Alarm anhand der vom Amazon CloudWatch-Web-Service erfassten Metriken, mit dem verschiedene Metriken Ihrer AWS-Ressourcen in der Windows-Umgebung überwacht, verwaltet und veröffentlicht werden.

Amazon CloudWatch ist ein Web-Service, der es Ihnen ermöglicht, verschiedene Metriken zu überwachen, zu verwalten und zu veröffentlichen sowie Alarmaktionen anhand dieser Metriken zu konfigurieren.

Amazon CloudWatch ermöglicht es Ihnen, System- und Anwendungsmetriken zu sammeln, zu analysieren und aufzurufen, um betriebliche und geschäftliche Entscheidungen schnell und sicher treffen zu können. Amazon CloudWatch sammelt automatisch Metriken über Ihre AWS-Ressourcen, wie zum Beispiel die Leistung Ihrer Amazon EC2-Instances. Sie können Ihre eigenen Metriken direkt in Amazon CloudWatch veröffentlichen.

Sie können Amazon CloudWatch zum Diagnostizieren von Problemen verwenden, indem Sie die Systemleistung vor und nach dem Auftreten eines Problems analysieren. Amazon CloudWatch unterstützt Sie durch Erfassen der Leistung in Echtzeit bei der Ermittlung der Fehlerursache und bei der Überprüfung der Fehlerbehebung. Sie können Amazon CloudWatch beispielsweise so einrichten, dass Sie eine E-Mail erhalten, sobald Ihre Anwendung langsamer wird. Sie können dann ermitteln, ob beispielsweise eine bestimmte Datenbank überlastet war. Wenn Sie das Problem behoben haben, können Sie mit Amazon CloudWatch überwachen, wie die Reaktionszeiten wieder in den normalen Bereich zurückkehren. Weitere Informationen über die Erstellung von CloudWatch-Alarmen erhalten Sie unter Erstellen von CloudWatch-Alarmen im Amazon CloudWatch Developer Guide.

Amazon CloudWatch wird normalerweise dazu eingesetzt, die Leistungsfähigkeit und Effizienz Ihrer Anwendungen und Services zu wahren. Sie können damit beispielsweise herausfinden, wann Ihre Website am besten läuft. Dies kann dann der Fall sein, wenn der Netzwerkdatenverkehr in Ihren Amazon EC2-Instances unter einem bestimmten Grenzwert bleibt. Sie können dann eine Auto Scaling-Richtlinie erstellen, um sicherzugehen, dass immer die richtige Anzahl von Instances für den aktuellen Datenverkehr vorhanden ist.

In der vorherigen Aufgabe haben wir eine Auto Scaling-Richtlinie erstellt, um die Anzahl der laufenden Instances zu vergrößern. In dieser Aufgabe verknüpfen wir diese Richtlinie mit einer Alarmaktion. Bei Auslösung des Alarms wird die Auto Scaling-Richtlinie benachrichtigt und nimmt die entsprechenden Änderungen an Ihren Ressourcen vor.

Sie erstellen einen Alarm mit den folgenden Eigenschaften:



Im folgenden Diagramm wird gezeigt, wie Amazon CloudWatch und Auto Scaling zusammenarbeiten. Die Amazon EC2-Instance meldet ihre NetworkOut-Metrik an Amazon CloudWatch. Amazon CloudWatch löst einen Alarm aus, wenn der festgelegte Grenzwert überschritten wird, und meldet dies der Auto Scaling-Gruppe. Die Auto Scaling-Gruppe trifft dann Maßnahmen, die auf der festgelegten Richtlinie basieren.



Erste Schritte mit AWS - Computing-Grundlagen für Win-

In diesem Thema werden Sie schrittweise durch die Erstellung eines CloudWatch-Alarms geführt, der die Anwendung warnt, wenn der Grenzwert überschritten wird. Um für diese Anleitung Zeit zu sparen, erstellen wir nur einen Alarm. Sie können dieselbe Vorgehensweise jedoch auch zur Erstellung weiterer Alarme anwenden. Sie könnten beispielsweise einen weiteren Alarm zur Benachrichtigung von Auto Scaling erstellen, wenn dieses eine Instance beenden muss. Weitere Informationen über Amazon CloudWatch finden Sie auf der Detailseite von Amazon CloudWatch.

Erstellen Sie Amazon CloudWatch-Alarme wie folgt:

- 1. Wählen Sie eine Metrik für den Alarm:
 - a. Öffnen Sie die Amazon CloudWatch-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
 - b. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Alarm.
 - c. Klicken Sie im Detailbereich auf Create Alarm.
 - d. Wählen Sie im Assistenten Create Alarm Wizard auf der Seite Select Metric in der Liste Viewing die Option EC2: Aggregated by Auto Scaling Group.

Create Alarm Wizard		Cancel		
ELECT METRIC DEFINE ALARM CONFIGURE ACTIONS REVIEW Set an alarm for any of your CloudWatch metrics. Your alarm will eact automatically when a metric reaches your specified threshold. vivailable actions include sending Amazon SNS notifications and executing Auto Scaling policies. To get started, select a metric. then preview it, select a statistic and sampling period, and click continue.	Statistic: Average Period: 5 Minutes Period: 5 Minutes Important: select a sample period. A shorter period allows a more sensitive alarm. A longer period smooths out brief spikes.	NetworkOut (Bytes)		
Viewing: EC2: Aggregated by Auto Scaling Group MyAutoScalingGroup	Search	CDUIL Nilestics		
MyAutoScalingGroup		CPUUtilization		
MyAutoScalingGroup		DiskReadBytes		
MyAutoScalingGroup		DiskReadOps		
MyAutoScalingGroup DiskWriteBytes				
MyAutoScalingGroup		DiskWriteOps		
MyAutoScalingGroup		NetworkIn		
MyAutoScalingGroup		NetworkOut		
MyAutoScalingGroupLinux		CPUUtilization		
MyAutoScalingGroupLinux		DiskReadBytes		
MyAutoScalingGroupLinux		DiskReadOps		
MyAutoScalingGroupLinux		DiskWriteBytes		

e. Klicken Sie in die Zeile MyAutoScalingGroup/NetworkOut und dann auf Continue.

×	Note
---	------

Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis die Auto Scaling-Gruppe in der Liste angezeigt wird. Wenn die Auto Scaling-Gruppe nicht angezeigt wird, warten Sie 15 Minuten und versuchen Sie es erneut.

2. Definieren Sie den Alarm:

Führen Sie auf der Seite Define Alarm des Assistenten Create Alarm folgende Schritte aus und klicken Sie dann auf Continue:

- Geben Sie im Feld Name den Eintrag MyNetworkOutAlarm ein.
- Geben Sie im Feld Description eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie im Abschnitt Define Alarm Threshold auf >=. Geben Sie dann im ersten Feld 6000000 und im Minutenfeld 5 ein. Sie können für Ihre eigene Anwendung einige Lasttests ausführen, um festzustellen, welche Werte am sinnvollsten sind.

FILET NETRIC ONTROURE ACTIONS REVIEW Provide the details and threshold for your alarm. Use the graph below to help set the appropriate threshold. Average Detaily Your Alarm Asign your alarm a name and description. Name: MyNetworkOutAlarm Description: This is my network out alarm. Define Alarm Threshold Mams have three states: ALARM, OK, and INSUFFICIENT DATA. The state of your alarm changes according to a threshold you specify. First, define the criterion for entering the ALARM state. Later, you can specify an action to be taken when your alarm enary of the three states: Inis alarm will enter the ALARM state when NetworkOut is For 6000000 for 5 minutes. Metric: NetworkOut Period: 5 Minutes Statistic: Average	Create Aları	m Wizard	Cancel 🛃
Identify Your Alarm Assign your alarm a name and description. Name: MyNetworkOutAlarm Description: This is my network out alarm. Define Alarm Threshold Alarms have three states: ALARM, OK, and INSUFFICIENT DATA. The state of your alarm changes according to a threshold you specify. First, define the criterion for entering the ALARM state. Later, you can specify an action to be taken when your alarm en any of the three states. This alarm will enter the ALARM state when NetworkOut is >= < 6000000 for 5 minutes. Metric: NetworkOut Period: 5 Minutes Statistic: Average	ELECT METRIC	DEFINE ALARM CONFIGURE ACTIONS etails and threshold for your alarm. Use the	REVIEW : graph below to help set the appropriate threshold. Average
Assign your alarm a name and description. Name: MyNetworkOutAlarm Description: This is my network out alarm. Define Alarm Threshold Alarms have three states: ALARM, OK, and INSUFFICIENT DATA. The state of your alarm changes according to a threshold you specify. First, define the criterion for entering the ALARM state. Later, you can specify an action to be taken when your alarm en any of the three states. This alarm will enter the ALARM state when NetworkOut is >= < 6000000 for 5 minutes. Metric: NetworkOut Period: 5 Minutes Statistic: Average	Identify You	ır Alarm	
Name Injviewurkoukainit Description: This is my network out alarm. Define Alarm Threshold Alarms have three states: ALARM, OK, and INSUFFICIENT DATA. The state of your alarm changes according to a threshold you specify. First, define the criterion for entering the ALARM state. Later, you can specify an action to be taken when your alarm en any of the three states. This alarm will enter the ALARM state when NetworkOut is >= < 6000000 for 5 minutes. Metric: NetworkOut >= < 6000000 for 5 minutes. Metric: NetworkOut >= < 6000000 for 5 minutes. Statistic: Average 200,000 0 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 Statistic: Average Continue > >	Assign your a	larm a name and description.	
Define Alarm Threshold Alarms have three states: ALARM, OK, and INSUFFICIENT DATA. The state of your alarm changes according to a threshold you specify. First, define the criterion for entering the ALARM state. Later, you can specify an action to be taken when your alarm er any of the three states. This alarm will enter the ALARM state when NetworkOut is >= • 6000000 for 5 minutes. Metric: NetworkOut Period: 5 Minutes Statistic: Average	Description:	This is my network out alarm	
Metric: NetworkOut Period: 5 Minutes Statistic: Average	inis dam Wi	Tenter the ALAIGN state when networkout	
Period: 5 Minutes Statistic: Average 400,000 0 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Statistic: Average	Motric	NatworkOut	NetworkOut (Bytes)
Statistic: Average	Period:	5 Minutes	400,000
Continue S	Statistic:	Average	200,000
< Back Continue			0 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
	Rack		

- 3. Definieren Sie die Aktionen:
 - a. Führen Sie auf der Seite Configure Actions des Assistenten Create Alarm folgende Schritte aus und klicken Sie dann auf Add Action.
 - Klicken Sie unter When Alarm state is auf ALARM.
 - Klicken Sie unter der Liste Take Action auf Auto Scaling Policy.
 - Klicken Sie in der Liste Auto Scaling Group auf MyAutoScalingGroup.
 - Klicken Sie in der Liste Policy auf MyScaleUpPolicy (Add 1 instance).
 - b. Führen Sie folgende Schritte aus und klicken Sie dann auf Continue.
 - Klicken Sie in der neu erstellten Zeile unter When Alarm state is auf ALARM.
 - Klicken Sie unter der Liste Take Action auf Send Notification.
 - Klicken Sie im Feld Topic auf Create New Email Topic und geben Sie dann einen Namen für das Thema ein.
 - Geben Sie im Feld Email(s) die E-Mail-Adresse ein, an die die Benachrichtigungen gesendet werden sollen.

Create Alarm Wizar	d					Cancel 🗙
SELECT METRIC DEFINI Define what actions a You can define multipl when this alarm enter Define Your Actions Actions define what ste Simple Notification Serv	CONFIGURE E ALARM CONFIGURE ire taken when your 'M le actions for a single a s the ALARM state, an s the ALARM state, an f eps you want to automa fice (SNS). You can also	ACTIONS REVIEW : yNetworkOutAlarm' alarm change alarm. For example, you may w d then send another all-clear e te when the alarm state change execute an Auto Scaling Policy, if	ges. ant to sca mail when s. For exar you have	ale out i it retu mple, yo one cor	your fleet and send an e Irns to the OK state. Du can send a message u nfigured (learn about polic	email to your page sing email via the cies).
When Alarm state is	Take action	Action details				
ALARM 👻	Auto Scaling Policy 🗸	Auto Scaling Group: MyAutoScaling	jGroup 🚽	Policy:	MyScaleUpPolicy (Add 1 🗸	REMOVE
ALARM	Send Notification	Topic: MyNetworkOutAlarm A topic is a communication chann actions. Please enter a new topic addresses.	Email(s): el that can name and a	be reuse a list of o	ed across Send Notification comma-separated email	ADD ACTION
< Back		Continue ▶				

4. Überprüfen Sie die Einstellungen auf der Seite Review. Wenn die Einstellungen richtig sind, klicken Sie auf Create Alarm.

Create Alarm Wizard		Canc
ELECT METRIC DEFINE A	LLARM CONFIGURE ACTIONS REVIEW	
If you want to make an	y changes to this alarm, click Back or select a step on the right to edit.	
Alarm Definition		Edit Definition
Name: Description: In ALARM state when:	MyNetworkOutAlarm This is my network out alarm. the value is >= 6000000 for 5 minutes	
Metric Namespace: MetricName: AutoScalingGroupNan Period / Statistic:	AWS/EC2 NetworkOut ne: MyAutoScalingGroup 5 Minutes / Average	Edit Metric
Alarm Actions		Edit Actions
Actions:	When alarm state is " C ALARM " Action Type: Auto Scaling Policy Action: Use policy MyScaleUpPolicy (Add 1 instance) for group MyAutoScalingGroup	
	When alarm state is " C ALARM " Action Type: Send Notification to New Topic Action: Notify topic: MyNetworkOutAlarm (janedoe@example.com)	

5. Klicken Sie auf der Bestätigungsseite auf Close.

reate Alarm Wizard	Cancel 🗵
Your alarm has been created.	
Click here to view all of your alarms, or click Close to finish this wizard.	
Close 🕨	

Der neue Alarm wird nun auf der Dashboard-Seite der Amazon CloudWatch-Konsole in der Liste angezeigt.

MyNetworkOutAlarm NetworkOut >= 6,000,000			
500,000			
00,000			
00,000			
0 1/13			
16:00			
	_		
erview of Your Resource	25		
erview of Your Resource	PDS: Ton 3 Instances	EBS: Volumes	FI R: All Instances
erview of Your Resource C2: Top 3 Instances vg CPU Utilization (Percent)	RDS: Top 3 Instances Avg CPU Utilization (Percent)	EBS: Volumes Total Read/ Write Volume (MBytes)	ELB: All Instances Total Requests (Count)
erview of Your Resource C2: Top 3 Instances vg CPU Utilization (Percent) 00	RDS: Top 3 Instances Avg CPU Utilization (Percent) 100	EBS: Volumes Total Read/Write Volume (MBytes) 5	ELB: All Instances Total Requests (Count) 25
C2: Top 3 Instances vg CPU Utilization (Percent)	RDS: Top 3 Instances Avg CPU Utilization (Percent) 100 75	EBS: Volumes Total Read/Write Volume (MBytes) 5 4	ELB: All Instances Total Requests (Count) 25 20 0
C2: Top 3 Instances vg CPU Utilization (Percent)	RDS: Top 3 Instances Avg CPU Utilization (Percent) 100 75 50	EBS: Volumes Total Read/Write Volume (MBytes) 5 4 3	ELB: All Instances Total Requests (Count) 25 20 0 15
erview of Your Resource C2: Top 3 Instances vg CPU Utilization (Percent) 00 75 50	RDS: Top 3 Instances Avg CPU Utilization (Percent) 100 75 50	EBS: Volumes Total Read/Write Volume (MBytes) 5 4 3 2	ELB: All Instances Total Requests (Count) 25 20 0 15 10
erview of Your Resource C2: Top 3 Instances vg CPU Utilization (Percent) 00 75 50 25	RDS: Top 3 Instances Avg CPU Utilization (Percent) 100 75 50 25	EBS: Volumes Total Read/Write Volume (MBytes) 5 4 3 2 1	ELB: All Instances Total Requests (Count) 25 20 15 10 5
erview of Your Resource C2: Top 3 Instances vg CPU Utilization (Percent)	RDS: Top 3 Instances Avg CPU Utilization (Percent) 100 75 50 25 0	EBS: Volumes Total Read/Write Volume (MBytes) 5 4 3 2 1 1	ELB: All Instances Total Requests (Count) 25 20 15 10 5 0 9
C2: Top 3 Instances wg CPU Utilization (Percent)	RDS: Top 3 Instances Avg CPU Utilization (Percent) 100 75 50 25 0 1/13 19:00	EBS: Volumes Total Read/Write Volume (MBytes) 5 4 3 2 1 0 1/13 18:00	ELB: All Instances Total Requests (Count) 25 20 0 15 10 5 0 0 1/13 18:00

Wenn Sie eine MyScaleDownPolicy-Richtlinie erstellen, können Sie mit den gleichen Schritten einen anderen Alarm erstellen.

Aktueller Stand

Abstract

Schritte zum Überprüfen, ob Ihre Webanwendung für EC2 in einer Windows-Umgebung funktioniert.

Zurzeit befinden Sie sich bei der Erstellung Ihrer Architektur hier:



Herzlichen Glückwunsch! Sie haben mithilfe einiger der grundlegenden Bausteine von AWS Ihre Webanwendung erfolgreich an EC2 bereitgestellt. Zum Überprüfen der reibungslosen Funktion gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Aktualisieren Sie Ihren Browser. Sie sollten nicht mehr auf Ihre Website zugreifen können, da Sie Ihre Sicherheitsgruppe so aktualisiert haben, dass ein Zugriff nur noch über den Elastic Load Balancer möglich ist.
- 2. Geben Sie die öffentliche DNS-Adresse des in Schritt 7: Erstellen eines Elastic Load Balancers (p. 26) aufgezeichneten Elastic Load Balancers ein, um zu überprüfen, ob Ihre Anwendung für Sie angezeigt wird. Fügen Sie unbedingt "/dotnetnuke" an die DNS-Adresse an.



Note

×

Da wir SQL Express auf jeder Amazon EC2-Instance bereitgestellt haben, führt jede ihre eigene lokale Datenbankkopie aus. Wenn Sie sich Ihre Website ansehen, wird Ihnen möglicherweise ein anderer Inhalt angezeigt. Es gibt mehrere Methoden zum Ändern dieser Architektur, um die Daten in sämtlichen Instances zu synchronisieren, zum Beispiel mithilfe von Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Weitere Informationen zum Bereitstellen der Webanwendung mithilfe von Amazon RDS finden Sie unter Schritt 10: Hinzufügen von Amazon RDS in Hosten einer Getting Started with AWS-Webanwendung für Microsoft Windows.

In diesem Tutorial haben Sie erfahren, wie Sie Ihre Webanwendung unter Verwendung der folgenden AWS-Produkte bereitstellen:

- Amazon EC2 zum Ausführen Ihrer Anwendung
- Elastic Load Balancing für den Lastenausgleich des Datenverkehrs über Ihre laufenden Instances
- Auto Scaling zum automatischen Hinzufügen und Beenden von Instances gemäß der festgelegten Richtlinien
- Amazon CloudWatch zum Überwachen Ihrer Instances und zur Benachrichtigung, wenn die festgelegten Grenzwerte überschritten werden

Wenn Sie einen tieferen Einblick in AWS-Services gewonnen haben und genauer wissen, wie Sie sie verwenden möchten, können Sie auch einen einfacheren Weg zur Bereitstellung Ihrer Anwendung finden. AWS CloudFormation unterstützt Sie bei der Bereitstellung von Ressourcen in AWS und Sie müssen die Reihenfolge, in der die AWS-Services bereitgestellt werden, und die erforderlichen Feinheiten, damit die Abhängigkeiten funktionieren, nicht selbst herausfinden. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie Beispielvorlagen mit den in diesem Tutorial verwendeten Services erstellen, rufen Sie Auto Scaling-Gruppe mit LoadBalancer, Auto Scaling-Richtlinien und CloudWatch-Alarme im AWS CloudFormation User Guide auf.

Wenn Sie die AWS-Ressourcen nicht mehr verwenden, beenden Sie sie, damit die Nutzung nicht in weiter in Rechnung gestellt wird. Fahren Sie mit Schritt 11: Bereinigen (p. 45) fort.

Schritt 11: Bereinigen

Abstract

Nachdem Sie Ihre Webanwendung bereitgestellt haben, müssen Sie Ihre Ressourcen bereinigen und Ihre Instances beenden, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

Topics

- Löschen eines CloudWatch-Alarms (p. 46)
- Löschen des Elastic Load Balancers (p. 46)
- Beenden Sie Ihre Amazon EC2-Instances in Ihrer Auto Scaling-Gruppe (p. 47)
- Beenden Ihrer Instance (p. 49)
- Löschen eines Schlüsselpaars (p. 49)
- Löschen einer Amazon EC2-Sicherheitsgruppe (p. 49)

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben Ihre Webanwendung bereitgestellt. Um weitere Gebühren zu vermeiden, beenden Sie Ihre Umgebungen und bereinigen Sie Ihre Ressourcen.

Löschen eines CloudWatch-Alarms

Wenn Sie entscheiden, dass Sie den Alarm nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen.

Löschen Sie den Alarm wie folgt:

- 1. Öffnen Sie die Amazon CloudWatch-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
- 2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Alarms.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zu löschenden Alarm und klicken Sie dann auf Delete.

ewing: All alarms		-	
State		Name	Threshold
🛛 📀 ОК		MyHighCPUAlarm	CPUUtilization > 60 for 10 minutes
Alarm selected Alarm: My Description State Details:	HighCPUAla Metric His State chan	Irm tory iged to 'S OK' at 2013/03/1	07 00:57 UTC. Reason: Threshold Crossed: 2 datapoints were no
Description:	Alarm trigg	an the threshold (60.0). The Jered when CPU utilization is	most recent datapoints: [0.033, 0.04125]. s high
Threshold:	CPUUtilizat	tion > 60 for 10 minutes	
Actions:	in ALARM s	tate - Use policy "my-scaleo	ut-policy (Add 30% capacity)" for group "my-test-asg"

4. Klicken Sie in der eingeblendeten Bestätigungsmeldung auf Yes, Delete.

this
s, Delete

Löschen des Elastic Load Balancers

Sobald Ihr Load Balancer verfügbar ist, berechnet Ihnen AWS jede ganze oder angebrochene Stunde, in der der Load Balancer läuft. Wenn Sie entscheiden, dass Sie den Load Balancer nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen.

Löschen Sie den Load Balancer wie folgt:

- 1. Öffnen Sie die Amazon EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
- 2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Load Balancers.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zu löschenden Load Balancer und klicken Sie dann auf Delete.

Create Load Balanc	er Delete		শে 💠 😧
Viewing: All Load Balan	icers		≪ ≪ 1 to 7 of 7 Items >> >>
Load Balancer	lame DNS Name	Port Configuration	Availability Zones
🗵 🍌 MyLB	MyLB-601633057.us-east-1.elb.amazonaws.com	80 (HTTP) forwarding to 80 (HTTP)	us-east-1b, us-east-1c

4. Klicken Sie in der eingeblendeten Bestätigungsmeldung auf Yes, Delete.

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Beenden Sie Ihre Amazon EC2-Instances in Ihrer Auto Scaling-Gruppe

Delete Load Balancer	Cancel 🗙
Are you sure you want to delete to load blancer? • MyLB	the following
Close	Yes, Delete

Elastic Load Balancing löscht den Load Balancer. Sobald der Load Balancer gelöscht ist, fallen keine weiteren Kosten für diesen Load Balancer mehr an.

Caution

Auch nachdem Sie einen Load Balancer gelöscht haben, laufen die Amazon EC2-Instances weiter, die dem Load Balancer zugeordnet sind. Während die Amazon EC2-Instances laufen, entstehen Ihnen weitere Kosten.

Beenden Sie Ihre Amazon EC2-Instances in Ihrer Auto Scaling-Gruppe

In diesem Abschnitt werden Sie zunächst die Amazon EC2-Instance entfernen, dann die Auto Scaling-Gruppe und schließlich die Startkonfiguration löschen.

Sie müssen alle Amazon EC2-Instances in einer Auto Scaling-Gruppe beenden, bevor Sie die Gruppe löschen können. Sie können alle Instances in einer Gruppe einfach beenden, indem Sie die Gruppe so aktualisieren, dass sowohl die minimale als auch die maximale Größe auf Null eingestellt ist.

Entfernen Sie die Amazon EC2-Instance aus der Auto Scaling-Gruppe wie folgt:

- 1. Öffnen Sie ein Befehlszeilenfenster: Klicken Sie bei einem Windows-Computer auf Start. Geben Sie in das Suchfeld cmd ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- 2. Verwenden Sie den Befehl as-update-auto-scaling-group, um die Auto Scaling-Gruppe zu aktualisieren, die wir vorher erstellt hatten. Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:

```
<code>PROMPT>as-update-auto-scaling-group MyAutoScalingGroup --min-size 0</code> --max-size 0
```

Auto Scaling gibt Folgendes zurück:

OK-Updated AutoScalingGroup

3. Verwenden Sie jetzt den Befehl as-describe-auto-scaling-groups, um zu bestätigen, dass Auto Scaling die Instance aus MyAutoScalingGroup entfernt hat.

Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Instance beendet wird, daher müssen Sie den Status eventuell mehr als einmal überprüfen. Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:

PROMPT>as-describe-auto-scaling-groups MyAutoScalingGroup --headers

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Beenden Sie Ihre Amazon EC2-Instances in Ihrer Auto Scaling-Gruppe

Wenn die Beendigung der Instance noch nicht abgeschlossen ist, gibt Auto Scaling Informationen ähnlich der Folgenden zurück. (Ihr Wert für INSTANCE-ID wird abweichen):

 AUTO-SCALING-GROUP
 GROUP-NAME
 LAUNCH-CONFIG
 AVAILABILITY-ZONES

 LOAD-BALANCERS
 MIN-SIZE
 MAX-SIZE
 DESIRED-CAPACITY

 AUTO-SCALING-GROUP
 MyAutoScalingGroup
 MyLC
 us-east-1b,us-east-1c,us-eas

× Note

Sie können auch auf Instances in der Amazon EC2-Konsole klicken, um den Status Ihrer Instances anzuzeigen.

Wenn keine Instances in MyAutoScalingGroup vorhanden sind, können Sie die Gruppe löschen.

Löschen Sie die Auto Scaling-Gruppe wie folgt:

• Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:

PROMPT>as-delete-auto-scaling-group MyAutoScalingGroup

Um das Löschen zu bestätigen, geben Sie Y ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Are you sure you want to delete this MyAutoScalingGroup? [Ny]

Auto Scaling gibt Folgendes zurück:

```
OK-Deleted MyAutoScalingGroup
```

Jetzt müssen Sie nur noch die Startkonfiguration löschen, die Sie für diese Auto Scaling-Gruppen erstellt haben.

Löschen Sie die Startkonfiguration wie folgt:

• Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste:

PROMPT>as-delete-launch-config MyLC

Um das Löschen zu bestätigen, geben Sie Y ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.

```
Are you sure you want to delete this launch configuration? [Ny]
```

Auto Scaling gibt Folgendes zurück:

OK-Deleted launch configuration

Beenden Ihrer Instance

Abstract

Um Kosten für Ihre AWS-Services möglichst niedrig zu halten, beenden Sie nicht mehr benötigte Amazon EC2-Instances, auch wenn sie inaktiv sind.

Sobald Ihre Instanz startet, berechnet Ihnen AWS jede Stunde oder angebrochene Stunde, in der die Instanz ausgeführt wird, auch wenn sie inaktiv ist. Sie können die Instance beenden, sodass Ihnen keine Kosten mehr dafür entstehen. Da diese Instance kein Teil Ihrer Auto Scaling-Gruppe ist, müssen Sie sie manuell beenden.

Beenden einer Instanz

- 1. Öffnen Sie die Amazon EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
- 2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Instances.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Instance und klicken Sie dann auf Terminate.
- 4. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, klicken Sie auf Yes, Terminate. Sobald sich der Status der Instance zu shutting down oder terminated ändert, fallen für diese Instanz keine Gebühren mehr an.

Löschen eines Schlüsselpaars

Abstract

Das Löschen eines Schlüsselpaars ist optional, da Ihnen die Beibehaltung eines Schlüsselpaars nicht berechnet wird. Sie können das Schlüsselpaar zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwenden.

Dieser Schritt ist optional. Ihnen wird die Beibehaltung eines Schlüsselpaars nicht berechnet und Sie können das Schlüsselpaar zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwenden.

Löschen Sie die Schlüsselpaare wie folgt:

- 1. Öffnen Sie die Amazon EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
- 2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Key Pairs.
- 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zu löschenden Schlüsselpaar und klicken Sie dann auf Delete.
- 4. Klicken Sie in der eingeblendeten Bestätigungsmeldung auf Yes.

Löschen einer Amazon EC2-Sicherheitsgruppe

Löschen Sie eine Sicherheitsgruppe wie folgt:

- 1. Öffnen Sie die Amazon EC2-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/ec2/.
- 2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Security Groups.
- 3. Wählen Sie im Bereich "Details" unter Security Groups eine Sicherheitsgruppe aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf Delete.
- 4. Klicken Sie auf Yes, Delete.

Preise

Abstract

Beispiele für Kostenaufschlüsselungen und Preise für das Hosten von Webanwendungen in einer Windows-Umgebung und bewährte Methoden zur Kostensenkung.

Topics

- Amazon EC2-Kostenaufschlüsselung (p. 50)
- Summe aller Kosten (p. 54)
- Weitere Möglichkeiten zur Kosteneinsparung (p. 55)

AWS – Einfacher Monatsrechner schätzt Ihre monatliche Rechnung. Er bietet eine Kostenaufschlüsselung pro Service sowie eine Schätzung der monatlichen Gesamtkosten. Sie können den Rechner auch verwenden, um eine Kostenschätzung und -aufschlüsselung für häufige Lösungen zu erhalten. Dieses Thema führt Sie durch ein Beispiel für die Verwendung von "AWS – Einfacher Monatsrechner" zur Schätzung Ihrer monatlichen Abrechnung.



Note

Die AWS-Preise, die Sie in dieser Dokumentation sehen, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Eine Übersicht mit aktuellen Preisinformationen finden Sie unter AWS Service Pricing Overview. Weitere Informationen zur Preisgestaltung bei AWS erhalten Sie unter How AWS Pricing Works.

Amazon EC2-Kostenaufschlüsselung

Abstract

Preise und Kostenaufschlüsselung für das Hosten von Webanwendungen in einer Windows-Umgebung und Empfehlungen zu Instances, die für Amazon EC2 erforderlich sind.

In der folgenden Tabelle sind die Merkmale für Amazon EC2 angegeben, die wir für diese Architektur der Webanwendung identifiziert haben. In diesem Beispiel nehmen wir an, dass Sie eine Großserienfertigung aufgenommen haben und zwischen drei und sechs Instances benötigen: Drei Instances werden fortwährend ausgeführt, zwei zusätzliche Instances sind zum Verarbeiten der Spitzenzeiten mit hohem Datenverkehrsaufkommen erforderlich und eine andere Instance ist für die Durchführung nächtlicher Instances verantwortlich.

Merkmal	Metrik	Beschreibung
Server-Betriebszeit	 3 Instances werden 24 Stunden/Tag ausgeführt 2 Instances werden 8 Stunden/Tag ausgeführt 1 Instance wird 3 Stunden/Tag ausgeführt 	Ausgehend von durchschnittlichen 30,5 Tagen in einem Monat werden die Vollzeit-Instances 732 Stunden/Monat, die Instances für Spitzenzeiten bei hohem Datenverkehrsaufkommen 244 Stunden/Monat und die Instances für nächtliche Sicherungen 91,5 Stunden/Monat ausgeführt.
Computermerkmale	1 ti-micro Instance 5 m1small Instances	Micro Instance: 613 MB Speicher, bis zu 2 EC2-Recheneinheiten (für kurze periodische Bursts), nur Elastic Block Store (EBS)-Speicher, 32-Bit- oder 64-Bit-Plattform Small Instance: 1,7 GB Arbeitsspeicher, 1 EC2-Recheneinheit (1 virtueller Kern mit 1 EC2-Recheneinheit), 160 GB lokaler Instance-Speicher, 32-Bit-Plattform Eine Liste mit Instance-Typen finden Sie unter http:// aws.amazon.com/ec2/ instance-types/.
Zusätzlicher Speicher	1 EBS-Volume Speicher: 30 GB/Monat 100 E/A\Sek.	Das AMI ist EBS-gestützt. Das Volume verfügt über 30 GB bereitgestellten Speicher und 100 E/A-Anforderungen pro Sekunde werden an das Volume gesendet.
Datenübertragung	Eingehende Daten: 0,005 GB/Tag Ausgehende Daten: 0,05 GB/Tag	Es gibt ungefähr 1 000 Zugriffe pro Tag. Jede Antwort umfasst ungefähr 50 KB und jede Anforderung ungefähr 5 KB.
Skalierung der Instances	Zwischen 3 und 6 Instances	3 Instances müssen fortwährend ausgeführt werden, 2 Instances sind zum Verarbeiten der Spitzenzeiten mit hohem Datenverkehrsaufkommen erforderlich und eine Instance verarbeitet nächtliche Sicherungen.

Merkmal	Metrik	Beschreibung
Elastic Load Balancing	Nutzung in Stunden: 732 Stunden/Monat Verarbeitete Daten: 1 525 GB/Monat	Elastic Load Balancing wird 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche verwendet Elastic Load Balancing verarbeitet insgesamt 0,055 GB/Tag (eingehende und ausgehende Daten)

In der folgenden Abbildung ist die Kostenaufschlüsselung für Amazon EC2 im AWS Einfachen Monatsrechner dargestellt.

veb	azon Elastic Cor o-scale computir	npute Cloud ng easier for	ard (Northern (Amazon ' developer	Virginia EC2) is s. Ama) s a w azon	eb se Elast	Inbou rvice ic Bloo	nd Data Trans that provides :k Store (EBS)	resiza) prov	Free a able co vides pe	nd Outbound D mpute capacity ersistent storag	in the clou e to Amazo	d. It is n EC2	s desig 2 insta	ee per regi gned to ma inces.	on p ike (Clear Form
) C	ompute: Amaz	on EC2 On-	-Demand	Instar	ices												
	Description	Instances	Usage				Inst	ance Type		Operat	ting System	Tenanc	y	Deta Moni	iled toring		
9		1	3	Hours	/Day	•	Micr	o 3S-Ontimized	•	Window	ws	✓ Default	•				
9		3	24	Hours	s/Day	•	Sma	II Continuinand	•	Window	ws	✓ Default	•				
)		2	8	Hours	s/Day	•	Sma	II Optimized	•	Window	ws	✓ Default	•				
) c	ompute: Amaz	on EC2 Res	served In	stance	es:			S-Optimized									
	Description	Instances	Usage				Inst	ance Type		Operat	ting System	Offering) and	Term	Tenancy		Detailed Monitorir
)		0	0	Hours	s/Mor	nth 👻	Sma		-	Linux		- Medium	Utilizat	ion 👻	Default	Ŧ	
-							E	S-Optimized				3 yr tem	1	•			
2	Description	Volumes 6	Volume T Standard	уре	•	Stora	nge 30	IOPS GB 100	Sna	ipshot S O	Storage GB-month of Stor	age	•				
2	Description	Volumes 6	Volume T Standard	уре	Ŧ	Stora	age 30	IOPS GB 100	Sna	ipshot S O	Storage GB-month of Stor	age	Ŧ				
) ast	Description	Volumes 6	Volume T Standard	ype 0	Ŧ	Stora	age 30	IOPS GB 100	Sna	ipshot S O	Storage GB-month of Stor	age	-				
ast N	Description tic IP: Number of Additi	Volumes 6 ional Elastic tached Time	Volume T Standard IPs:	ype 0 0	▼	Stora	age 30	IOPS GB 100	Sna	opshot S O	Storage GB-month of Stor	age	•				
ast N E	Description tic IP: Number of Additi Elastic IP Non-at	Volumes 6 ional Elastic tached Time c IP Remaps	Volume T Standard IPs: s:	0 0 0	▼ Hou Per	Stora rs/Mor Month	age 30 nth -	GB 100	Sna	opshot S O	Storage GB-month of Stor	age	•				
ast N E N	Description tic IP: Number of Additi Elastic IP Non-at Number of Elasti Transfer:	Volumes 6 ional Elastic tached Time c IP Remaps	Volume T Standard IPs: s:	0 0 0	▼ Hou Per	Stora rs/Mor Month	age 30 nth -	IOPS GB 100	Sna	opshot 5 0	Storage GB-month of Stor	age	•				
asl P E N ata	Description tic IP: Number of Addit ilastic IP Non-at Number of Elasti Transfer: nter-Region Dat	Volumes 6 ional Elastic tached Time c IP Remaps	Volume T Standard IPs: :: s:	0 0 0 0	▼ Hou Per	Stora rs/Mor Month	age 30 nth -	IOPS GB 100	Sna	apshot S 0	Storage GB-month of Stor	age	•				
asi E N ata	Description tic IP: Number of Additi clastic IP Non-at Number of Elasti Transfer: nter-Region Dat Data Transfer OI	Volumes 6 ional Elastic tached Time c IP Remaps ta Transfer C ut:	Volume T Standard IPs: s: Dut	0 0 0 0.005 0.05	 ✓ Hou Per GB/ GB/ 	Stora irs/Mor Month Day Day	age 30 nth -	IOPS GB 100	Sna	opshot S	Storage GB-month of Stor	age	•				
ast E I I I I I	Description tic IP: Number of Addit clastic IP Non-at Number of Elasti Transfer: nter-Region Dat Data Transfer On Data Transfer In	Volumes 6 ional Elastic tached Time c IP Remaps ta Transfer (ut:	Volume T Standard IPs: :: S: Dut	0 0 0 0.005 0.05 0.05	 Hou Per GB/ GB/ GB/ 	Stora rs/Moi Month 'Day 'Month	age 30 nth •	IOPS GB 100	Sna	opshot S	Storage GB-month of Stor	age	•				
ast E N ata	Description tic IP: Number of Additi clastic IP Non-at Number of Elasti Transfer: nter-Region Dat Data Transfer In ntra-Region Dat	Volumes Volumes ional Elastic tached Time c IP Remaps ta Transfer (ut: :: ta Transfer:	Volume T Standard IPs: :: s: Dut	ype 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 ▼ Hou Per GB/ GB/ GB/ GB/ 	Stora rs/Mon Month Day Month Month	age 30 nth •	IOPS GB 100	Sna	opshot S	Storage GB-month of Stor	age	•				
ast R B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Description tic IP: Number of Additi clastic IP Non-at Number of Elasti Transfer: nter-Region Data Data Transfer In ntra-Region Data Public IP/Elastic	Volumes Volumes c IP Remaps ta Transfer (ut: ta Transfer: IP Data Tran	Volume T Standard IPs: S: Dut nsfer:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 ▼ Hou Per GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ 	Stora rs/Moi Month Day Month Month	age 30 • • •	IOPS IOB 100	Sna	opshot 5 0	Storage GB-month of Stor	age	•				
ast N E N Ata I C I F ast	Description tic IP: Number of Addit ilastic IP Non-at Number of Elasti Transfer: nter-Region Dat Data Transfer In ntra-Region Dat Public IP/Elastic tic Load Balan	Volumes Volumes c IP Remaps ta Transfer C ut: :: IP Data Tran cing:	Volume T Standard IPs: s: Dut nsfer:	0 0 0 0.005 0.05 0 0 0 0 0	 ▼ Hou Per GB/ GB/ GB/ GB/ 	Stora rs/Mon Month Day Month Month	age 30 nth -	IOPS IOB 100	Sna	opshot 5 0	Storage GB-month of Stor	age	•				
ast P E N Ata I C I F ast	Description tic IP: Number of Addit ilastic IP Non-at Number of Elasti Transfer: nter-Region Dat Data Transfer In ntra-Region Dat Public IP/Elastic tic Load Balan Number of Elasti	Volumes Volumes c IP Remaps c IP Remaps ta Transfer (ut: :: IP Data Tran cing: c LBs:	Volume T Standard IPs: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :	ype 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	▼ Hou Per GB/ GB/ GB/ GB/	Stora rs/Mon Month Day Month Month	age 30 • •	IOPS IOB IOO	Sna	opshot S	Storage GB-month of Stor	age	•				

Die monatlichen Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe der Kosten für die laufenden Instances, für Amazon Elastic Block Store-, Volumes- und E/A-Anforderungen, für Elastic Load Balancer und für die von den Elastic Load Balancern verarbeiteten Daten. Da wir eine grundlegende Überwachung sowie nur eine Metrik und einen Alarm für die Amazon EC2-Instances verwendet haben, fallen keine zusätzlichen Gebühren für die Amazon CloudWatch-Überwachung an.

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Amazon EC2-Kostenaufschlüsselung

Variable	Formel	Berechnung
Instance-Kosten	Instance-Kosten pro Stunde	0,115 USD
	Anzahl der Instances	3
	x Stunden der Serverzeit	x 732
		\$252.54
Instance-Kosten	Instance-Kosten pro Stunde	0,115 USD
	Anzahl der Instances	2
	x Stunden der Serverzeit	x 244
		\$56.12
Instance-Kosten	Instance-Kosten pro Stunde	\$0.02
	Anzahl der Instances	1
	x Stunden der Serverzeit	x 91,5
		\$1.83
Zusätzlicher Speicher	Speichergebühr x	0,10 USD X 30
	Speicnermenge (GB)	+ (100 x ~2,6M x 0,10 USD)/1M
	+ (I/O-Anforderungsrate x Sekunden pro Monat x	x 6
	Anforderungsrate (pro 1M-Anforderungen))	
	x Anzahl der Volumes	\$176.11
Elastic Load Balancing	Genutzte Stunden x stündliche	732 x 0,025 USD
	Gebühr	+ 1,6775 x 0,008 USD
	+ (verarbeitete Daten (GB) x Verarbeitungsgebühr)	
		\$18.31
Gesamtkosten pro Monat		\$504.91

Weitere Informationen zum Anzeigen einer Übersicht über die Gesamtkosten einschließlich der Rabatte für ausgehende Datenübertragungen von AWS finden Sie unter Summe aller Kosten (p. 54).

Summe aller Kosten

Abstract

Preisbeispiele für das Hosten von Webanwendungen in einer Windows-Umgebung und Berechnung Ihrer Gesamtkosten.

Um die Gesamtkosten für dieses Beispiel zu berechnen, fügen wir die Kosten der Amazon EC2-Instances und der ausgehenden Datenübertragungen von AWS hinzu und ziehen dann sämtliche Rabatte ab, die im kostenlosen Nutzungskontingent von AWS gewährt werden. Weitere Informationen über das kostenlose Nutzungskontingent und wie Sie herausfinden, ob Sie dafür berechtigt sind, finden Sie unter Getting Started with AWS Free Usage Tier.

Die gesamten ausgehenden Datenübertragungen von AWS setzen sich aus den aggregierten ausgehenden Datenübertragungen aller Amazon EC2-Instances zusammen. Für Amazon EC2 sind dies 0,05 GB pro Tag, was ungefähr 1,525 GB pro Monat ausmacht. Da von den ausgehenden Daten bis zu 1 GB pro Monat kostenlos sind, verbleiben insgesamt 0,525 GB im Monat.

Variable	Formel	Berechnung
AWS-Datenübertragung	(eingehende Daten (GB) x	0,1525 x 0,00 USD
		+ (0,525) x 0,12 USD
	+ (ausgehende Daten (GB) x Gebühr für ausgehende Daten)	
		Danach 0,06 USD

In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für Ihre geschätzten monatlichen Kosten im AWS Einfachen Monatsrechner dargestellt.

	Services	Estimate of your Monthly Bill	(\$ 481.5	57)		
	V s	Estimate of Your Monthly Bill how First Month's Bill (include all one-time fees	, if any)			
Ø	With AWS, You only pay for what item to see cost breakout of eac To remove the service from the	t you use. Below you will see an estimate h service. To save this bill and input valu estimate, click on the red cross.	e of your r es, click o	nonthly bil n 'Save ar	l. Expar d Share	id each line e' button.
				S	ave an	d Share
Θ	Amazon EC2 Service (US-East)				\$	504.91
	Compute:		\$	310.49		
	Intra-Region Data Transfer:		\$	0.00		
	EBS Volumes:		\$	18.00		
	EBS IOPS:		\$	158.11		
	EBS Snapshots:		\$	0.00		
	Reserved Instances (One-time F	ee):	\$	0.00		
	Elastic IPs:		\$	0.00		
	Elastic LBs:		\$	18.30		
	Data Processed by Elastic LBs:		\$	0.01		
	Dedicated Per Region Fee:		\$	0.00		
	Inter-Region Data Transfer Out		\$	0.00		
Ð	AWS Data Transfer Out				\$	0.06
Đ	AWS Support (Basic)				\$	0.00
Fre	e Tier Discount:			\$		-23.41
Tot	al One-Time Payment:			\$		0.00
Tot	al Monthly Payment:			\$		481.57

Laut der Berechnungen des Rechners belaufen sich die Gesamtkosten für Amazon EC2 auf 481,57 USD.

Weitere Möglichkeiten zur Kosteneinsparung

Abstract

Bewährte Methoden zur Senkung der Kosten für die Bereitstellung und das Hosten von Webanwendungen in einer Windows-Umgebung und Vergleichspreise für Amazon EC2-Instances.

Im besprochenen Beispiel zur Bereitstellung haben wir On-Demand-Instances für alle sechs Instances verwendet. Bei On-Demand-Instances werden nur vom Start bis zum Beenden einer Instance Gebühren verrechnet. Wenn Sie planen, Ihre Instances über einen längeren Zeitraum auszuführen, können Sie Geld sparen, indem Sie sie reservieren.

Sie erhalten Reserved Instances, indem Sie eine geringe, einmalige Zahlung für jede Instance leisten, die Sie reservieren möchten. Dafür wird Ihnen ein beträchtlicher Rabatt auf die stündliche nutzungsabhängige Gebühr gewährt. Wenn Sie ungefähr wissen, wie intensiv Sie Ihre laufenden Amazon EC2-Instances nutzen werden, können Sie sogar noch mehr Geld sparen, indem Sie aus den Optionen zur niedrigen, mittleren und hohen Auslastung der Reserved Instances auswählen. Bei hoher Auslastung zahlen Sie vorab eine höhere Gebühr, die stündliche Nutzungsgebühr fällt jedoch geringer als bei mittlerer und niedriger Auslastung der Reserved Instances aus. Für eine niedrige Auslastung wird die niedrigste Vorabgebühr verrechnet, die stündliche Gebühr ist jedoch höher als für die mittlere und hohe Auslastung der Instances. Im vorherigen Beispiel werden drei der Instances fortlaufend ausgeführt. Dies ist ein ideales Beispiel für eine starke Auslastung von Reserved Instances. Zwei Instances laufen nur während des Hauptdatenverkehrs, also zirka ein Drittel der Zeit. Diese Instances eignen sich ideal für Reserved Instances mit niedriger Auslastung. Da die Instance, die nächtliche Sicherungen durchführt, nur wenige Stunden am Tag läuft, können Sie sie als On-Demand-Instance ausführen.

Reserved Instances können für eine einjährige oder dreijährige Laufzeit erworben werden. Die dreijährige Laufzeit bietet weitere Ersparnisse im Vergleich zur einjährigen Laufzeit. Weitere Informationen über Reserved Instances erhalten Sie unter Amazon EC2-Reserved Instances. In der folgenden Tabelle finden Sie den Kostenvergleich von On-Demand- und Reserved Instances über einen Zeitraum von drei Jahren.

Aktualisieren wir den Rechner unter Verwendung derselben Merkmale und Metriken wie im obigen Beispiel, sodass eine hohe und niedrige Auslastung wie im folgenden Diagramm ausgegeben wird.

Erste Schritte mit AWS – Computing-Grundlagen für Windows Weitere Möglichkeiten zur Kosteneinsparung

	o-scale computi	ng easier for	develope	rs. Ama	azon	Elasti	c Block	Store (EBS)	pro	vides p	ersistent storage	to Amazon	EC2	insta	nces.		Credit
) c	ompute: Amaz	zon EC2 On-	Demand	Insta	nces	s:											
	Description	Instances	Usage				Instand	е Туре		Operat	ting System	Tenancy		Detai Monit	iled orina		
)		1		3 Hour	s/Day	/ -	Micro		-	Windo	ws .	- Default	-	[]			
							EBS-	Optimized									
) c	ompute: Amaz	zon EC2 Res	erved I	stance	es:												
	Description	Instances	Usage				Instand	е Туре		Operat	ting System	Offering a	nd T	erm	Tenancy	'	Detaile
)		3	2	4 Hour	s/Day	/ -	Small		-	Windo	ws •	- Heavy Utili	zation	•	Default	-	
-							EBS-	Optimized				3 yr term		•			
0		2		8 Hour	s/Day	/ •	Small		•	Windo	ws •	 Light Utiliza 	tion	•	Default	•	
							EBS-	Optimized				3 yr term		-			
	Description	6	Standard				30 GE	100	Unit	0	GB-month of Stora	ne					
)	Description	6	Standard		•		30 GE	100		0	GB-month of Stora	ge	•				
•	tic IP:	6	Standard		•		30 GE	100		0	GB-month of Stora	ge	•				
as	tic IP:	tional Elastic	Standard	0	•		30 GE	100		0	GB-month of Stora	ge	•				
as I	tic IP: Number of Addit	tional Elastic	Standard IPs:	0	• Hou	urs/Mon	30 GE	100		0	GB-month of Stora	ge	•				
as I I I	tic IP: Number of Addit Elastic IP Non-ai	tional Elastic ttached Time	Standard IPs:	0	▼ Hou Per	urs/Mon Month	30 GE	100		0	GB-month of Stora	ge	•				
as I I I I	tic IP: Number of Addit Elastic IP Non-at Number of Elast	tional Elastic ttached Time	Standard IPs:	0 0 0	▼ Hou Per	urs/Mon Month	30 GE th ↓	100		0	GB-month of Stora	ge	•				
as I I I I I I	tic IP: Number of Addit Elastic IP Non-a Number of Elast Transfer: Inter-Region Da	tional Elastic ttached Time ic IP Remaps	Standard IPs: : :	0000	▼ Hou Per	urs/Mon Month /Day	30 GE th ↓ ↓	100		0	GB-month of Stora	ge	•				
as I I I I I I I I	tic IP: Number of Addii Elastic IP Non-a Number of Elast I Transfer: Inter-Region Da Data Transfer O	tional Elastic ttached Time tic IP Remaps ata Transfer C	Standard IPs: : :	000050.005	▼ Hou Per GB/ GB/	urs/Mon Month /Day /Day	30 GE	100		0	GB-month of Stora	ge	•				
as I I I I I I I I I I	tic IP: Number of Addii Elastic IP Non-ai Number of Elast Inter-Region Da Data Transfer In Data Transfer In	tional Elastic ttached Time tic IP Remaps ata Transfer C Dut: n:	Standard IPs: : :	000000000000000000000000000000000000000	 ✓ Hou Per GB/ GB/ GB/ 	urs/Mon Month /Day /Day /Month	30 GE	100		0	GB-month of Store	ge	•				
as' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	tic IP: Number of Addii Elastic IP Non-a Number of Elast Inter-Region Da Data Transfer I Data Transfer In Intra-Region Da	tional Elastic ttached Time ic IP Remaps ata Transfer C Dut: n: ata Transfer:	Standard IPs: : :	0 0 0 0.005 0.05 0 0 0	▼ Hou Per GB, GB, GB,	urs/Mon Month /Day /Day /Month /Month	30 GE	100		0	GB-month of Store	ge	•				
as' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	tic IP: Number of Addit Elastic IP Non-a Number of Elast Transfer: Inter-Region Da Data Transfer Ir Data Transfer Ir Intra-Region Da	6 tional Elastic ttached Time cic IP Remaps ata Transfer C Dut: n: ata Transfer: IP Data Tran	Standard IPs: : Dut	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	▼ Hou Per GB, GB, GB, GB,	/Day /Day /Day /Month /Month	30 GE	. 100		0	GB-month of Store	ge	•				
as r i ata i i i i i i i i i i i i i i i i i	tic IP: Number of Addit Elastic IP Non-a Number of Elast Transfer: Inter-Region Da Data Transfer Ir Data Transfer Ir Intra-Region Da Public IP/Elastic tic Load Balan	tional Elastic ttached Time icic IP Remaps tta Transfer (but: n: tta Transfer: . IP Data Tran tcing:	Standard IPs: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	0 0 0.005 0.05 0 0 0 0	 ♥ Hou Per GB, GB, GB, GB, GB, 	urs/Mon Month /Day /Day /Month /Month	30 GE	100		0	GB-month of Store	ge	•				
as I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	tic IP: Number of Addit Elastic IP Non-a Number of Elast O Transfer: Inter-Region Da Data Transfer O Data Transfer O Data Transfer D vablic IP/Elastic tic Load Balan Number of Elast	tional Elastic ttached Time ic IP Remaps ta Transfer (but: n: ta Transfer: ta Transfer: ta Transfer: ta Transfer: ta Transfer: ta Transfer:	Standard IPs: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	 ➡ Hou Per GB, GB, GB, GB, GB, 	urs/Mon Month /Day /Day /Month /Month	30 GE	100		0	GB-month of Store	ge	•				

Die monatlichen Gesamtkosten werden wie im vorherigen Beispiel berechnet, mit der Ausnahme, dass es eine zusätzliche Einmalgebühr für Reserved Instances gibt. Im folgenden Diagramm sind die Gesamtkosten aufgeführt.

	Services	Estimate of your Monthly Bill (\$ 270.27)			
		Estimate of Your Monthly Bill	fees, if any)		
0	Nith AWS, You only pay for what To save this bill and input value	at you use. Below you will see an estimate of your monthly t s, click on 'Save and Share' button. To remove the service f	bill. Expand each line item to see cost bre from the estimate, click on the red cross.	akout o	of each service.
				Sav	e and Share
Θ	Amazon EC2 Service (US-Eas	<u>t)</u>			\$ 1406.21
	Compute:		\$ 95	.19	
	Intra-Region Data Transfer:		\$ (.00	
	EBS Volumes:		\$ 11	.00	
	EBS IOPS:		\$ 15	.11	
	EBS Snapshots:		\$ (.00	
	Reserved Instances (One-time	e Fee):	\$ 1112	.60	
	Elastic IPs:		\$.00	
	Elastic LBs:		\$ 11	.30	
	Data Processed by Elastic LBs	:	\$ (.01	
	Dedicated Per Region Fee:		\$ (.00	
	Inter-Region Data Transfer Ou	ut	\$ (.00	
ŧ	AWS Data Transfer In			1	\$ 0.00
Đ	AWS Data Transfer Out			1	\$ 0.06
Đ	AWS Support (Basic)			1	\$ 0.00
Free	Tier Discount:			\$	-23.41
Total	One-Time Payment:			\$	1112.60
Total	Monthly Payment:			\$	270.27
\sim	hannen	- Andrew March		~~~~	

In der folgenden Tabelle werden die Gesamtkosten für die gemischte Verwendung von Reserved Instances mit hoher und niedriger Auslastung mit den Gesamtkosten für On-Demand-Instances verglichen.

Instanz	Monatliche Kosten	Einmalige Gebühr	Gesamtkosten (3 Jahre)
6 On-Demand-Instances	\$481.57	-	\$17336.52
1 On-Demand-Instance	\$270.27	\$1112.60	\$10842.32
3 Reserved Instances mit hoher Auslastung			
2 Reserved Instances mit niedriger Auslastung			

Wie aus der Tabelle hervorgeht, beträgt die Kosteneinsparung aufgrund der gemischten Verwendung von Reserved Instances mit hoher und niedriger Auslastung in diesem Beispiel ungefähr 32 %. Weitere Informationen zur Preisgestaltung bei AWS finden Sie im Whitepaper How AWS Pricing Works.

Sie können ebenfalls Geld sparen, indem Sie Spot-Instances verwenden. Spot-Instances sind nicht genutzte Amazon EC2-Kapazitäten, auf die Sie bieten. Für Instances gilt der Spot Price, der von Amazon EC2 festgelegt wird, und der abhängig von Angebot und Nachfrage für Spot-Instance-Kapazitäten regelmäßigen Schwankungen unterliegt. Wenn Ihr Höchstgebot den aktuellen Spot Price übersteigt, wird diesem stattgegeben, und Ihre Instances werden so lange ausgeführt, bis Sie sie entweder beenden, oder bis der Spot Price Ihr Höchstgebot übersteigt. Weitere Informationen über Spot-Instances finden Sie unter http://aws.amazon.com/ec2/spot-instances.

Verwandte Ressourcen

Die folgende Tabelle listet einige der AWS-Ressourcen auf, die Ihnen bei Ihrer Arbeit mit AWS nützlich sein werden.

Ressource	Beschreibung
&AWS-Produkte und -Services	Informationen über die Produkte und Services, die AWS bietet.
AWS-Dokumentation	Offizielle Dokumentation für jedes AWS-Produkt, einschließlich Service-Einführungen, Service-Funktionen und API-Referenz.
AWS-Diskussionsforen	Community-basiertes Forum zur Diskussion technischer Fragen zu Amazon Web Services.
AWS Support	Die Homepage für AWS Support, mit Zugang zu unseren Diskussionsforen, technischen FAQs und AWS Support Center.
Kontakt	Dieses Formular ist <i>ausschließlich</i> für Fragen gedacht, die Ihr Konto betreffen. Technische Fragen stellen Sie bitte im Diskussionsforum.
AWS-Architekturzentrum	Bietet die erforderlichen Anleitungen und bewährte Methoden, um hochskalierbare und zuverlässige Anwendungen in der AWS-Cloud zu erstellen. Diese Ressourcen helfen Ihnen dabei, die AWS-Plattform, ihre Services und Funktionen zu verstehen. Sie bieten auch architektonische Anleitungen für Design und Implementierung von Systemen, die auf der AWS-Infrastruktur laufen.
AWS-Sicherheitszentrum	Bietet Informationen über Sicherheitsfunktionen und -ressourcen.
AWS Economics Center	Bietet Zugriff auf Informationen, Tools und Ressourcen für den Vergleich der Kosten für Amazon Web Services mit denen für alternative IT-Infrastrukturen.
Technische Whitepaper zu AWS	Bietet technische Whitepaper zu Themen wie Architektur, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Diese Whitepaper wurden vom Amazon-Team, Kunden und Lösungsanbietern geschrieben.

Ressource	Beschreibung
AWS-Blogs	Bietet Blog-Posts, die neue Services und Aktualisierungen bestehender Services behandeln.
AWS-Podcast	Bietet Podcasts, die neue und bestehende Services behandeln und Tipps geben.

Dokumentverlauf

Abstract

Hier finden Sie die Datumsangaben der Überarbeitung, verwandte Versionen sowie wichtige am Handbuch "Getting Started with AWS-Computing-Grundlagen für Windows" vorgenommene Änderungen.

Dieser Dokumentverlauf gehört zur Version von "Getting Started with AWS-Computing-Grundlagen für Windows". Letzte Aktualisierung: September 06, 2014.

Änderung	Beschreibung	Veröffentlichungsdatum
Neuer Inhalt	Neues Dokument erstellt	29. Februar 2012